

Etap 1 — Wgranie wtyczki do WordPress

Cel: zainstalować wtyczkę „Importer Aukcji (IAAI + Copart)” w Twoim WordPressie. To samo klikanie, ~3 minuty.

Najpierw spakuj folder wtyczki do pliku ZIP (jeśli dostałeś go rozpakowany):
spakuj folder wp-plugin/iaai-importer -> powstanie iaai-importer.zip.
(Na Windowsie: prawy przycisk na folderze -> „Wyślij do” -> „Folder skompresowany (zip)”.)

Krok po kroku (gdzie kliknąć)

1. Zaloguj się do panelu WordPress — adres zwykle: <https://twojastrona.pl/wp-admin>
2. Menu po lewej: kliknij Wtyczki -> Dodaj nową wtyczkę

```
Kokpit |  
Wpisy |  
Media |  
Strony |  
... |  
► Wtyczki ← kliknij |  
• Zainstalowane wtyczki |  
• Dodaj nową wtyczkę ← |
```

3. Na górze kliknij przycisk „Wyślij wtyczkę na serwer” (ang. Upload Plugin)

[Dodaj wtyczki] [Wyślij wtyczkę na serwer] ← kliknij

4. Kliknij „Wybierz plik”, wskaż plik iaai-importer.zip, potem „Zainstaluj teraz”.
5. Po chwili kliknij „Włącz wtyczkę” (ang. Activate Plugin).

[OK] Gotowe. W tym momencie wtyczka sama założyła w bazie potrzebne tabele (nic nie musisz robić).

Skąd wiem, że się udało?

- Wejdź w Wtyczki -> Zainstalowane wtyczki — na liście jest „Importer Aukcji (IAAI + Copart)” (aktywna).
- W menu po lewej pojawi się nowa pozycja „Pojazdy” (tu trafią auta).

Na razie lista „Pojazdy” będzie pusta — auta pojawią się po Etapie 3 (automatyzacja).
Najpierw zrób Etap 2 — pokaż auta na stronie ->.

Coś nie działa?

- „Wtyczka nie mogła zostać zainstalowana” -> upewnij się, że wysyłasz ZIP (nie cały folder).
- Brak przycisku „Wyślij wtyczkę na serwer” -> Twój hosting może blokować wgrywanie; wgraj folder

iaai-importer przez FTP do wp-content/plugins/, potem włącz wtyczkę w panelu.

- Więcej: 05-problemy-i-pytania.md.