

# Problemy i pytania (FAQ) + słowniczek

## Najczęstsze sytuacje

### Na stronie nie ma żadnych aut

1. Czy zrobiłeś Etap 3? Bez programu zbierającego baza jest pusta.
2. Odpal jeden cykl ręcznie i zobacz log:

```
sudo systemctl start iaai-importer-live.service  
journalctl -u iaai-importer-live.service -n 60 --no-pager
```

1. Sprawdź, czy w bazie są auta:

```
wp eval 'global $wpdb; echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM {$wpdb->prefix}iaai_vehicles")'
```

- Liczba > 0, a strona pusta -> sprawdź krótki kod [iaai\_pojazdy] na stronie (Etap 2).
- Liczba = 0 -> patrz log z punktu 2 (może blokada — patrz niżej).

### W logu widzę „BLOKADA”

Serwis IAAI chwilowo zablokował ruch. To normalne zabezpieczenie. System sam zwalnia i spróbuje przy kolejnym cyklu. Jeśli powtarza się stale — zwiększ odstęp (Etap 4: częstotliwość) lub zawęż zakres pobierania (zapytaj nas).

### Wtyczka się nie wgrała (Etap 1)

- Wysyłaj plik ZIP, nie folder.
- Brak opcji wgrania w panelu -> wgraj folder iaai-importer przez FTP do wp-content/plugins/,

potem włącz wtyczkę w Wtyczki -> Zainstalowane.

### Instalator (Etap 3) przerwał z błędem

Komunikat podpowiada, czego brakuje:

- „Brak python3” / „Brak WP-CLI” -> poproś dostawcę hostingu o instalację.
- „to nie katalog WordPressa” -> podaj poprawną ścieżkę (gdzie jest wp-config.php).
- „hosting współdzielony” -> potrzebny VPS (patrz 00-START-TUTAJ.md).

### Auta są, ale bez zdjęć

Zdjęcia ładują się z serwerów IAAI. Jeśli IAAI usunęło zdjęcie danego auta — nie wyświetli się. To normalne dla aut już zdjętych z aukcji.

---

## Słownik (proste tłumaczenia)

- IAAI — amerykański serwis aukcji samochodów (źródło danych).
- Wtyczka (plugin) — dodatek do WordPress; tu: pokazuje auta na stronie.
- Scraper / program zbierający — program, który czyta auta z IAAI i wpisuje do bazy.
- Baza danych — „magazyn” danych Twojej strony (auta tam siedzą).
- VPS — Twój własny serwer, na którym można uruchamiać programy (potrzebny do Etapu 3).
- SSH / terminal — „czarne okno” do wpisywania poleceń na serwerze.
- Krótki kod (shortcode) — [iaai\_pojazdy]; klocek, który pokazuje auta na stronie.
- VIN — numer nadwozia auta (bywa częściowo zakryty — to normalne).
- Lot / salvage — pojedyncza aukcja/sztuka auta w IAAI.
- systemd / timer — mechanizm serwera, który uruchamia program co jakiś czas (sam).

---

## Potrzebujesz pomocy?

Zbierz te informacje i wyślij do nas:

- co robiłeś (który Etap), pełną treść komunikatu błędu,
- wynik: `journalctl -u iaai-importer-live.service -n 60 --no-pager`.

Dla zaawansowanych / administratora: szczegóły techniczne w `deploy/README.md`, opis całości w `STATUS.md`, audyt w `docs/AUDIT2.md`.