

Установка TightVNC в ОС Windows


- 1. Откройте в браузере страницу с адресом https://www.tightvnc.com/download.php
- 2. Скачайте «Installer for Windows (64-bit)».
- 3. Запустите скаченный установщик.
- 4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Next».




5. Поставьте галочку напротив надписи «I accept the terms in the License Agreement».




6. Выберите тип установки «Custom».




7. Убедитесь, что в открывшемся окне присутствуют пункты «TightVNC Server» и «TightVNC Viewer» и нажмите кнопку «Next».




8. В окне «Select Additional Tasks» оставьте все пункты без изменений и нажмите «Next».




9. Далее нажмите кнопку «Install».




10. Подождите пока завершится установка.




11. В процессе установки появится окно, в котором нужно задать пароль. Придумайте и введите пароль два раза и нажмите кнопку «ОК».




12. В окне установки нажмите кнопку «Finish».




13. После установки в системном трее (область уведомлений в правом нижнем углу экрана рядом с часами) должна появиться иконка только что установленного приложения. Нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите раздел «Configuration…».




14. В окне конфигурации уберите галочку с пункта «Accept Incomming Connections». (Если вы желаете иметь удаленный доступ для управления вашим компьютером через программу VNC Viewer, то галочку можно оставить. Ваш компьютер будет доступен в сети по его IP-адресу и порту 5900. При подключении нужно ввести пароль, который вы задали в п. 11). Нажмите кнопку «ОК».



15. Для предоставления удаленного доступа к вашему компьютеру снова в системном трее правой кнопкой мыши нажмите на иконку приложения и выберите пункт «Attach Listening Viewer...».



16. В открывшемся окне введите адрес для подключения, например «kuch.in:12345» (имя компьютера и порт должны быть разделены двойным двоеточием). Если вы хотите разрешить только просмотр вашего экрана без возможности удаленного управления (использования клавиатуры и мыши) установите галочку напротив пункта «Restricted view-only access». После чего нажмите кнопку «Attach».



17. Для получения удаленного доступа к чужому компьютеру используйте программу «TightVNC Viewer». Введите название программы в системном поиске и запустите ее.



18. В открывшимся окне введите адрес удаленного компьютера, например «kuch.in::12345» (имя компьютера и порт должны быть разделены двойным двоеточием). Нажмите кнопку «Connect».

