

08. EC2 설정 - 인스턴스 관리

- 인스턴스 상태
 - 실행 중 : 현재 접속 가능
- 퍼블릭 IP 주소
 - 외부에서 접근할 때 필요한 주소
 - 인스턴스 중지 / 재시작 시 재할당
- 탄력적 IP 주소
 - 인스턴스 중지 여부와 별개로 계속 유지되는 IP 주소
 - 별도 할당 절차 필요 (50\$ 내 과금됨)

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The top navigation bar shows the instance name '인스턴스 (1/1) 정보' and various action buttons like '연결', '인스턴스 상태', and '작업'. Below this is a search bar and a table listing instances. The instance 'oss' with ID 'i-0aa01465b571aa1c0' is highlighted, showing its status as '실행 중' (Running) and type as 't2.micro'. The main panel shows the instance details for '인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)'. It includes tabs for '세부 정보', '상태 및 경보', '모니터링', '보안', '네트워킹', '스토리지', and '태그'. The '세부 정보' tab is active, showing various attributes. Key attributes are circled in orange: '퍼블릭 IPv4 주소' (Public IPv4 address) is 54.91.226.219, '퍼블릭 IPv4 주소' (Public IPv4 address) is 172.31.30.124, and '탄력적 IP 주소' (Elastic IP address) is 54.91.226.219. Other attributes include '인스턴스 ID', 'IPv6 주소', '호스트 이름 유형', '프라이빗 리소스 DNS 이름 응답', '자동 할당된 IP 주소', 'IAM 역할', '인스턴스 상태', '프라이빗 IP DNS 이름', '인스턴스 유형', 'VPC ID', '서브넷 ID', '퍼블릭 IPv4 DNS', and 'AWS Compute Optimizer 찾기'.

인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태
oss	실행 중	t2.micro	초기화	경보 보기

인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID	퍼블릭 IPv4 주소	퍼블릭 IPv4 주소
i-0aa01465b571aa1c0 (oss)	54.91.226.219	172.31.30.124

인스턴스 상태: 실행 중

프라이빗 IP DNS 이름 (IPv4만 해당): ip-172-31-30-124.ec2.internal

인스턴스 유형: t2.micro

VPC ID: vpc-0e4a92c45b78ed89f

서브넷 ID: subnet-0ef4c6bce8e545dea

탄력적 IP 주소: 54.91.226.219 [퍼블릭 IP]

퍼블릭 IPv4 DNS: ec2-54-91-226-219.compute-1.amazonaws.com

AWS Compute Optimizer 찾기: 권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 업데이트하십시오. 자세히 알아보기

Auto Scaling 그룹 이름: -