

08. EC2 설정 - 인스턴스 관리

- 인스턴스 상태
 - 실행 중 : 현재 접속 가능
- 퍼블릭 IP 주소
 - 외부에서 접근할 때 필요한 주소
 - 인스턴스 중지 / 재시작 시 재할당
- 탄력적 IP 주소
 - 인스턴스 중지 여부와 별개로 계속 유지되는 IP 주소
 - 별도 할당 절차 필요 (50\$ 내 과금됨)

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The top navigation bar shows the instance name '인스턴스 (1/1) 정보' and various action buttons like '연결', '인스턴스 상태', '작업', and '인스턴스 시작'. Below this is a search bar and a table listing instances. The instance 'oss' with ID 'i-0aa01465b571aa1c0' is highlighted, showing its status as '실행 중' (Running) and type as 't2.micro'. The main panel shows the instance details for '인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)'. It includes tabs for '세부 정보', '상태 및 경보', '모니터링', '보안', '네트워킹', '스토리지', and '태그'. The '세부 정보' tab is active, displaying various attributes. Key attributes are circled in orange: '퍼블릭 IPv4 주소' (Public IPv4 address) is '54.91.226.219', '퍼블릭 IPv4 주소' (Public IPv4 address) is '172.31.30.124', '인스턴스 상태' (Instance state) is '실행 중' (Running), '퍼블릭 IPv4 DNS' (Public IPv4 DNS) is 'ec2-54-91-226-219.compute-1.amazonaws.com', and '탄력적 IP 주소' (Elastic IP address) is '54.91.226.219 [퍼블릭 IP]'.

인스턴스 (1/1) 정보	연결	인스턴스 상태	작업	인스턴스 시작	
인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기	모든 상태	< 1 >			
Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태
oss	i-0aa01465b571aa1c0	실행 중	t2.micro	초기화	경보 보기

인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID	퍼블릭 IPv4 주소	퍼블릭 IPv4 주소
i-0aa01465b571aa1c0 (oss)	54.91.226.219	172.31.30.124

인스턴스 상태	퍼블릭 IPv4 DNS	탄력적 IP 주소
실행 중	ec2-54-91-226-219.compute-1.amazonaws.com	-

호스트 이름 유형	퍼블릭 IPv4 DNS 이름 (IPv4만 해당)	탄력적 IP 주소
IP 이름: ip-172-31-30-124.ec2.internal	ip-172-31-30-124.ec2.internal	-

프라이빗 리소스 DNS 이름 응답	인스턴스 유형	탄력적 IP 주소
IPv4(A)	t2.micro	-

자동 할당된 IP 주소	VPC ID	AWS Compute Optimizer 찾기
54.91.226.219 [퍼블릭 IP]	vpc-0e4a92c45b78ed89f	권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 업데이트합니다.

IAM 역할	서브넷 ID	자세히 알아보기
-	subnet-0ef4c6bce8e545dea	자세히 알아보기

Auto Scaling 그룹 이름
-