

「IchigoJam ゲームの森① 三版」正誤表

本書にて下記の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

ページ	(誤)	(正)
p8 改良②	70 LC 10,11:? <u>N</u> ;"-" ; <u>A</u> ;	70 LC 10,11:? <u>A</u> ;"-" ; <u>B</u> ;
p8 改良③	70 LC 10,11:? <u>N</u> ;" / " ; <u>A</u> ;	70 LC 10,11:? <u>A</u> ;" / " ; <u>B</u> ;
p8 改良③	⇒ <u>説明文の追加。</u>	<u>小数点以下を切り捨てて回答する。</u>
p13	⇒ <u>新しい行を追加。</u>	<u>170 END</u>
p15 改良①	62 LC <u>24,22</u> :?"ヒット スウ",G	62 LC <u>23,21</u> :?"ヒット スウ",G
p15 改良③	<u>165</u> I=0 <u>166</u> LC X+U*I,Y+V*I: ?CHR\$(<u>224+T</u>) <u>167</u> WAIT1:LC X+U*I,Y+V*I: ?CHR\$(0) <u>168</u> I=I+1:IF I<H <u>GOTO166</u>	<u>171</u> I=0 <u>172</u> LC X+U*I,Y+V*I: ?CHR\$(<u>196+K</u>) <u>173</u> WAIT1:LC X+U*I,Y+V*I: ?CHR\$(0) <u>174</u> I=I+1:IF I<H <u>GOTO172</u>
p17 改良①	<u>92</u> CLT <u>110</u> IF N=0 ?"ゲーム クリアー", TICK()/60,"ビョウ":END <u>150 GOTO94</u>	<u>85</u> CLT <u>100</u> IF N=0 ?"ゲーム クリアー", TICK()/60,"ビョウ":END <u>150 行目は削除</u>
p27	<u>90</u> I=I+1:IF I>W F=-F:GOTO30	<u>125</u> I=I+1:IF I>W F=-F:GOTO30
p27 改良②	<u>92</u> S=SCR(A,B)	<u>82</u> S=SCR(A,B)
p28	170 LC W,0:?" "	170 LC W,0:?" " ※スペースは3マス
p33 改良②	240 IF <u>T<4</u> B=1 ELSE IF <u>T>6</u> B=-1 ELSE B=0	240 IF <u>N<4</u> B=1 ELSE IF <u>N>6</u> B=-1 ELSE B=0
p34	180 LC W-1,Z:? <u>CHR\$(0)</u>	180 LC W-1,Z:? <u>CHR\$(0,0)</u>
p38	30 LC <u>14,1</u> :?CHR\$(237,237,237) 100 LC <u>15,Y</u> :?CHR\$(0) 120 LC <u>15,Y</u> :?CHR\$(226):WAIT2	30 LC <u>15,1</u> :?CHR\$(237,237,237) 100 LC <u>16,Y</u> :?CHR\$(0) 120 LC <u>16,Y</u> :?CHR\$(226):WAIT2

p28 「2. ターゲットに矢は当たるか」

- ・既存のチャージ機能が分かりづらいので、アニメーションと音を追加。
- ・遊び方：
スペースキーを長押ししている間、パワーがチャージされ続ける。
画面上のパワーゲージをちょうど矢印まで溜めると、ターゲットに矢が当たる。

(改良前)	(改良後)
<pre>10 CLS 60 K=INKEY() 70 IF K=32 CLT:GOTO60 80 IF K=30 GOTO100 90 GOTO60 100 W=TICK()/20 110 W=W-1 120 IF W<=0 OR Y<1 GOTO170 160 WAIT3:GOTO110</pre>	<pre>10 CLS:C=0:T=10 60 K=INKEY():IF K!=32 CONT 70 LC C,0:?CHR\$(1):C=C+1 80 Y=255-C*8:BEEP V*(V>=0)+1 90 WAIT T:IF RND(2) T=T-1 100 IF !BTN(32) GOTO120 110 GOTO70 120 W=(C=31)*1+(C>31)*0+(C<31)*3 160 WAIT3:GOTO130</pre> + 以下の行を追加する。 <pre>35 LC 30,1:?CHR\$(226) 155 IF Y=W GOTO170</pre>