Administrador de dispositivos

Sistemas Informáticos


Laura Díaz Cheung DM1E

Índice


1. Administrador de dispositivos	
AUTOMATICAMENTE:	
MANIJAI MENTE:	····c

1. Administrador de dispositivos

Para acceder al administrador de dispositivos en Windows, es tan sencillo como darle al botón de inicio y escribir "Administrador de dispositivos".




Se nos abrirá una ventana como esta:



Aquí nos encontraremos todos los **dispositivos** que hay en el equipo y en esta ventana tenemos la posibilidad de deshabilitarlos, actualizar los drivers, etc.

También podemos desplegar todos los dispositivos y nos **detallará** más de qué dispositivo se trata. Esto es una buena forma de saber qué tiene nuestra máquina sin tener que abrirla y arriesgarnos a que se estropee. Es más cómodo.

En el caso de la foto que he adjuntado anteriormente, no hay ningún dispositivo que necesite una **actualización de drivers**. Pero en caso de que tengamos que actualizar algun driver y podamos reconocerlo fácilmente, adjunto unas imagenes para ver la **diferencia** entre un dispositivo con sus drivers actualizados y otro que no.




Como se puede observar en el que no está actualizados los drivers (imagen de la derecha), encima del icono del dispositivo hay un símbolo de advertencia amarillo. Para que ese símbolo desaparezca y tengamos todos los drivers actualizados, tenemos 2 opciones para actualizarlos. Una es **automáticamente** y otra es **manualmente**. **Automáticamente** es más cómodo pero a veces no resuelve el problema. Si se quiere actualizar **manualmente**, hay que descargar el driver en cuestión y poner la carpeta en la que se encuentra.

AUTOMÁTICAMENTE:

Click derecho encima del dispositivo que queramos actualizar \rightarrow "Actualizar software de controlador...".




Le daremos a que busque automáticamente. Esperaremos y si se tiene que actualizar tendremos que esperar.



MANUALMENTE:

Si automáticamente no se actualiza, deberemos buscar el id del dispositivo, buscar en Internet drivers de este mismo, descargarlos e indicarle donde se encuentran esos drivers para que se actualicen.

Para encontrar el id del dispositivo, daremos click derecho sobre el dispositivo → iremos a la pestaña "Detalles" → en propiedad, lo desplegaremos y buscaremos "Id. de Hardware"



Copiaremos de todos los que haya, el primero y a partir de la barra: VID_80EE&PID_0021 y lo pegaremos en nuestro navegador.

Cuando vayamos a actualizar, le daremos a la opción "Buscar software de controlador en el equipo"

