Media Guard App V3.1

X:\MediaGuardAppV31 | GIT : MediaGuardAppV31

API 請查閱 ./MediaGuard_DOC/DVR開發相關的說明VER3.1_2024-12.doc

开发总结

2024-12-27

旧版 windows 运作正常, 现在目标是 Version 3.1 版本,目標是: linux 稳定版本.

開發環境詳細備註需要參考: MediaGuard_DOC/README_安裝與部署.md

1.openssl linux和windows 编译版本

2.curl 版本需要linux编译 主要用于 函數MD5 (curl 是一个http协议指令)

3.ffmpeg 问题:

ffmpeg编译的时候,需要选择CUDA,如果機器器没有就不选.

HardAndSoftDecode_Ref.md 参考软解和硬解码.

代码结构

參考LowLevelAnalysic_MediaGuard.pdf 核心文件三个

- 1. RtspStreamHandle.cpp 解码单元 對當前鏡頭單元解碼 MP4 FLV HLS JPEG RTMP等等 对解码单元进行管理
- 2. StreamManager.cpp 創建鏡頭【解码单元 】的日期文件夾等等 和當前鏡頭單元相關的 整体控制

例如 StreamManager的構造函數

StreamInfo 傳入參數結構體

StreamInfo 是傳入鏡頭對象(RtspStreamHandle.cpp)的參數對象結果(參數結構體)。

同時在運行過程中賦值像素長寬等等鏡頭解碼參數出去外面

(\MediaGuard\StreamDefine.h)

- 1. 硬件解碼 (NVIDIA CUDA / INTEL ITEGRATE DISPLAY) 實例要修改對應參數 StreamInfo.nHDType
- 2. 如果要從雲端獲取則要從幾個API綜合獲取對應參數。
- 3. API: CameraMpeg::camera_list;

CameraMpeg::device_by_serial_no;CameraMpeg::setting_n_schedule_by_camera_id

- 4. 還有一個是邏輯轉換的api camera_list_trans_to_strean_info, 主要是把雲端邏輯轉換為具體情況的,例如:nHDType合成本地的Device.json, Camera Info 來自API
- 5. 例如: bRtmp = ttrue是開啟RTMP的,但新規則改為 StreamDecodeType (StreamInfo.nStreamDecodeType)的類型, HLS/RTMP/進行切換。
- 6. 目前網上雲端沒有bRtmp對應的參數,對應的 CamSettingNSchedule。RtmpOutput和雲端對應的沒有UI改動的,只有默認FALSE.所有對RTMP比較混亂的,所以默認就是FALSE

通過共享指針實現獲取控制單元。

- 1. ManagerController.cpp 例如處理控制 保留全局文件夾Picture
- 2. CameraMpeg.cpp 主要是API 業務邏輯的操作 記錄媒體文件開始結速時間等等的操作

开发与场景功能描述

開發願景與目標: CCVV行業技術提供商與升級AI革命應用提供解決方案。

- 1. 目前實現[NVR 錄像設備]
- 2. 解碼單元提供各种识别业务与警报的圖片以供調用:
- 3. 人脸识别/警报
- 4. 二维码识别/警报
- 5. 车牌识别/警报
- 6. 老鼠识别/警报
- 7. 行为识别/警报
- 8. 入侵區域告警

功能

I:图片动态保存最近15分钟的图片,可配置保存硬盤選項,但內容隊列選項是固定的程序.

II:动态把Camera解码单元(RtspStreamHandle.cpp)的单元图片列表转移保存到全局列表(内存)以供识别业务处理。

III:实现MP4/FLV 动态保存

#全局设置

GlobalSetting 来自/conf/device.json 的全局配置。

- 1. picRemainMinutes;设置保存的图片在硬盘缓存时长;
- 2. videoRemainMinutes = 15; //无论超出容量限制都要最少保留15分钟的video · 预设必须考虑最少可以存储15分钟的影片
- 3. HWDeviceType nHDType = kHWDeviceTypeNone; //硬件类型 默认是没有

操作方法备注

主控台操作

- 1. 增加Ctrl+c Ctrl+Break Enter 行为屏蔽 (signal 监视)
- 2. 只能输入exit退出

WEB 頁面

HttpServer 測試 http://192.168.0.128:180/hello

部署測試 http://192.168.0.128:180/test 對應的實體文件:

/web/index_templte.html

跨域與登錄測試 /web/playtext.html 需要文件形式在瀏覽器打開

上述IP要根據實際部署調整.