

## 插入 U 盘

### 查看系统分区

```
sudo fdisk -l
```

### 查看 U 盘是否加载，如图所示

```
Disk /dev/sdb: 29.3 GiB, 31457280512 字节, 61440001 个扇区
Disk model: UFD X3C 32GB
单位: 扇区 / 1 * 512 = 512 字节
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型: dos
磁盘标识符: 0x004b2c81

设备      启动 起点    末尾    扇区 大小 Id 类型
/dev/sdb1 *       64 61438143 61438080 29.3G b w95 FAT32
```

### 查看 U 盘的挂载点

```
df
```

```
lcc@ubuntu:~$ df
文件系统      1K-块  已用   可用  已用% 挂载点
udev          1954856     0  1954856  0% /dev
tmpfs         398496   1828  396668  1% /run
/dev/sda5    40454400 9861932 28505300  26% /
tmpfs        1992476     0  1992476  0% /dev/shm
tmpfs         5120       4    5116  1% /run/lock
tmpfs        1992476     0  1992476  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      128      128     0  100% /snap/bare/5
/dev/loop2    63488     63488     0  100% /snap/core20/1587
/dev/loop1    63488     63488     0  100% /snap/core20/1328
/dev/loop3    410496    410496     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/112
/dev/loop4    254848    254848     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/99
/dev/loop5     66816    66816     0  100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop8    44672     44672     0  100% /snap/snapd/14978
/dev/loop6    55552     55552     0  100% /snap/snap-store/558
/dev/loop7    93952    93952     0  100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop9    48128     48128     0  100% /snap/snapd/16292
/dev/sda1    523248       4  523244  1% /boot/efi
tmpfs         398492      32  398460  1% /run/user/1000
/dev/sdb1  30702656 7487952 23214704  25% /media/lcc/X3C
```

挂载点为 **/media/lcc/X3C**

### 访问 U 盘

```
cd /media/lcc/X3C
```

### 卸载 U 盘

```
# 卸载前退出目录
```

```
cd
```

```
sudo umount /media/lcc/X3C
```

