

# Malos Aires

# Legacy


Guía para trabajar en el VPS

## REQUERIMIENTOS:


1. [Putty](#)
2. IP donde está alojado el servidor.

# 1. TRABAJAR EN REPOSITORIO – BRANCHES, CLONE

Teniendo ya instalado el programa **PuTTY**, se nos abrirá esta ventana en donde colocaremos la IP del servidor (**sin** el puerto 7777 o 7779):



Dejamos todo tal cual y hacemos clic en Open, una vez hecho esto se nos abrirá una terminal SSH en donde se nos pedirán nuestras credenciales las cuales ingresaremos. La contraseña no aparecerá escrita de ninguna manera (ni con íconos) pero se escribe, asegúrense de escribirla bien y háganlo despacio. Una vez hecho esto, hagan enter.



Si está todo bien, se les abrirá la terminal del VPS (en este caso funciona en Ubuntu 22.04 por lo que todos los comandos serán linux).

Algunos comandos básicos:

**ls:** Les permite verificar que carpetas hay en su directorio actual.

```
ubuntu@vps-077dd39d:~$ ls
ci                  malosaires-pca    sampctl-setup.sh  start-sampctl-test.sh
go                 malosaires-prod   sampctl-test.log
install-deb.sh     malosaires-test   sampctl.log
malos-aires-2025   nohup.out         start-sampctl-prod.sh
```

**cd:** Les permite acceder a las carpetas ej **cd malosaires-prod/malos-aires-2025**

```
ubuntu@vps-077dd39d:~$ cd malosaires-test/malos-aires-2025
ubuntu@vps-077dd39d:~/malosaires-test/malos-aires-2025$ ls
announce           libmariadb.dll    pawn.json         samp03svr
announce.exe       log-core.dll      pawno             scriptfiles
database           log-core.so       plugins           server-readme.txt
dependencies       logs              samp-license.txt  server.cfg
filterscripts      models            samp-npc          server_log.txt
gamemodes          nohup.out         samp-npc.exe
include            npcmodes          samp-server.exe
```

Si colocan cd vacío, los devolverá al a carpeta raíz de su usuario.

**Mkdir:** Les permite crear una carpeta, ej **mkdir carpetaPrueba**

**sudo nano nombearchivotexto:** Les permite modificar archivos de texto o script básicos.

Estos comandos son básicos, hagan uso de la IA para ver otros más complejos.

Relacionado a Malos Aires en sí, para hacer pull de lo que está en el repositorio, deben acceder a la carpeta correspondiente (si es la de test → `cd malosaires-test/malos-aires-2025` y si es la de prod `cd malosaires-prod/malos-aires-2025`)

Una vez ahí, ejecutan el comando **sudo git pull**, donde les pedirá unas credenciales y luego recopilará lo último modificado en el repositorio para cargarlo en el local del VPS.

```
ubuntu@vps-077dd39d:~/malosaires-test/malos-aires-2025$ sudo git pull
Username for '':
Password for '':
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (2/2), 373 bytes | 373.00 KiB/s, done.
From https://gitlab.com/malosaires2324/malos-aires-2025
   86454ee..513d4cb  main      -> origin/main
Already up to date.
ubuntu@vps-077dd39d:~/malosaires-test/malos-aires-2025$
```

Una vez hecho esto, si todo está bien, deben utilizar el comando **sudo sampctl build** en la carpeta para compilar lo último cargado del repositorio.

Hecho esto, ahí podrán reiniciar el servidor para aplicar los cambios de forma definitiva.

## COMANDOS LINUX PARA LOS SERVICIOS DE SAMP:

Para esta versión se programó un script que permite levantar el servidor de forma automática al reiniciarse el VPS/prenderse y por cualquier cuestión que pueda surgir que implique su apagado. Ante esto, tenemos tres comandos para apagar, prender o reiniciar:

**TEST,**

```
sudo systemctl start samp-test
```

```
sudo systemctl stop samp-test
```

```
sudo systemctl restart samp-test
```

**PROD,**

```
sudo systemctl start samp-prod
```

```
sudo systemctl stop samp-prod
```

```
sudo systemctl restart samp-prod
```

### **ACLARACIONES:**

Si no encuentran las carpetas de **malosaires** con sus usuarios, es porque éstas se crearon (erróneamente) dentro del usuario **Ubuntu**, así que deben acceder a la carpeta raíz de él con **cd**.