IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. SORT-INPUT-GIVING.

AUTHOR. HIROMASA NAGATA.

INSTALLATION. FATEC-SP.

DATE-WRITTEN. 24/09/2004.

DATE-COMPILED.

SECURITY. APENAS O AUTOR PODE MODIFICA-LO.

*REMARKS. FAZ O SORT DO ARQUIVO DE ENTRADA.

* USANDO INPUT E GIVING

* SELECIONAR SOMENTE PESSOA DO

* SEXO MASCULINO (M) GERANDO COMO

* SAIDA UM ARQUIVO CLASSIFICADO.

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.

OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.

SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA.

INPUT-OUTPUT SECTION.

FILE-CONTROL.

SELECT ENTRADA ASSIGN TO DISK

ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
SELECT TRAB ASSIGN TO DISK.
SELECT SAIDA ASSIGN TO DISK
ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.

DATA DIVISION. FILE SECTION.

FD ENTRADA

LABEL RECORD ARE STANDARD

VALUE OF FILE-ID IS "ENT.DAT".

01 REG-ENT. 02 COD-ENT PIC 9(04). 02 SEXO-ENT PIC X(01). 02 NOME-ENT PIC X(30).

SD TRAB.
01 REG-TRAB.
02 COD-TRAB PIC 9(04).
02 SEXO-TRAB PIC X(01).
02 NOME-TRAB PIC X(30).

FD SAIDA

```
LABEL RECORD ARE STANDARD
  VALUE OF FILE-ID IS "SAI.DAT".
01 REG-SAI.
  02 COD-SAI PIC 9(04).
  02 SEXO-SAI PIC X(01).
  02 NOME-SAI PIC X(30).
WORKING-STORAGE SECTION.
77 FIM-ARQ PIC X(03) VALUE "NAO".
PROCEDURE DIVISION.
PGM-EX07.
  SORT
          TRAB
        ASCENDING KEY COD-TRAB
        INPUT PROCEDURE ROT-ENTRADA
        GIVING SAIDA.
  STOP RUN.
```

ROT-ENTRADA SECTION.

PERFORM INICIO-ENTRADA.

PERFORM PRINCIPAL-ENTRADA

UNTIL FIM-ARQ EQUAL "SIM".

PERFORM FIM-ENTRADA.

INICIO-ENTRADA SECTION.

OPEN INPUT ENTRADA.
PERFORM LEITURA-ENTRADA.

LEITURA-ENTRADA SECTION.

READ ENTRADA

AT END

MOVE "SIM" TO FIM-ARQ.

PRINCIPAL-ENTRADA SECTION.

PERFORM SELECAO-ENTRADA.
PERFORM LEITURA-ENTRADA.

SELECAO-ENTRADA SECTION.

IF SEXO-ENT EQUAL "M" PERFORM GRAVACAO-ENTRADA.

GRAVACAO-ENTRADA SECTION.

MOVECOD-ENTTOCOD-TRAB.MOVESEXO-ENTTOSEXO-TRAB.MOVENOME-ENTTONOME-TRAB.

RELEASE REG-TRAB.

FIM-ENTRADA SECTION.

CLOSE ENTRADA.