

Como Configurar o FlowBuilder

Guia definitivo para funcionamento dos fluxos de conversa no AZ CHAT

Este guia prático orienta sobre a ordem exata de parametrizações necessárias para que os seus fluxos de automação de conversa operem perfeitamente de ponta a ponta.

Pré-requisitos

Antes de iniciar as configurações, certifique-se de que sua empresa cumpre os seguintes pontos:

- **Plano Ativo:** Sua assinatura deve possuir o módulo de integrações devidamente liberado.
- **Dispositivo Pronto:** Um aparelho celular com o WhatsApp instalado para a leitura inicial de validação.

Sequência de Configuração

1. Acesso ao Painel

- Abra a plataforma do **AZ CHAT** no seu navegador de preferência.
- Insira suas credenciais e realize o **login** para acessar a console administrativa.

2. Criação da Fila

Os fluxos automatizados precisam estar associados a pelo menos uma fila interna para triagem e direcionamento lógico dos atendimentos.

- No menu lateral esquerdo, navegue até a opção **Filas**.
- Clique no botão **Adicionar** localizado no topo superior direito da tela.
- Preencha o campo de identificação com um nome claro (ex: *Atendimento Geral* ou *Vendas*) e clique em **Salvar**.

3. Ativação da Integração

Nesta etapa, você define para o sistema que a inteligência da conexão funcionará através do motor de fluxos de blocos.

- No menu de navegação, clique em **Integrações**.
- Selecione o botão **Adicionar**.
- No campo seletor de **Tipo**, mude estritamente para a opção **Flowbuilder**.
- Defina um nome de referência interno (ex: *Integração Principal Flow*) e conclua clicando em **Salvar**.

4. Construção e Desenho dos Fluxos

Aqui você estrutura visualmente a árvore de tomada de decisão do seu robô.

- Acesse a seção **Fluxos** no painel lateral.
- Clique em **Adicionar Fluxo**, nomeie o fluxo de acordo com o objetivo e salve.
- Localize o registro criado na listagem, clique no ícone de menu de três pontos () e selecione a opção **Editar fluxo**.
- Adicione e ramifique os blocos textuais e de mídia interativa no editor conforme as necessidades do seu modelo de negócio, salvando ao finalizar.

Recomendação de Boas Práticas: *É altamente indicado desenhar pelo menos duas estruturas distintas para iniciar: um fluxo específico para **Boas-vindas** (primeiro contato do lead) e outro para **Resposta Padrão** (quando nenhuma palavra-chave mapeada for digitada).*

5. Pareamento e Conexão do Dispositivo

- No painel esquerdo, navegue até a tela de **Conexões**.
- Clique em **Adicionar** para cadastrar um novo canal ou selecione o canal que deseja ativar.
- Abra o WhatsApp em seu celular, utilize a câmera no leitor de **QR Code** exibido na tela e confirme se o status foi alterado para **Conectado**.

6. Vinculação Final (Etapa Crucial)

Esse passo consolida a amarração estrutural para que as mensagens passem a ser tratadas pelo FlowBuilder automaticamente.

- Ainda na tela de **Conexões**, localize o canal conectado e clique em **Editar**.
- Abra a aba identificada como **Integrações**:
 - No seletor de **Filas**, marque quais equipes responderão por este canal específico.
 - No seletor de **Integração**, aponte diretamente para o nome da integração *Flowbuilder* que você criou na etapa 3.
- Mude para a aba adjacente chamada **Fluxo Padrão**:
 - Em **Fluxo de Boas-vindas**, indique o fluxo que responderá novas conversas.
 - Em **Fluxo de Resposta Padrão**, defina o fluxo de retorno para interações inesperadas.
- Clique em **Salvar** para consolidar as alterações na rede.

Diagnóstico Rápido de Falhas

- **Abas de integração ou campos de Fluxo Padrão ocultos:** Significa que as diretrizes do plano contratado junto à plataforma precisam ser revisadas para liberar o módulo de automação externa.
- **Lista de seleção de fluxos vazia dentro da conexão:** Significa que os fluxos na etapa 4 não foram finalizados ou salvos no repositório.
- **O robô não executa respostas:** Certifique-se de que o dispositivo não sofreu desconexão de rede e garanta que os vínculos obrigatórios da aba *Fluxo Padrão* (Passo 6) foram de fato gravados.