DalleCraft クイックスタートガイド

Copyright (c) 2025-2026 led-mirage

この資料について

この資料ではOpenAIのAPIを利用する場合の手順を簡単に紹介します。

スクリーンショット



事前準備

- OpenAI PlatformのAPIキー管理画面でAPIキーを作成してください。
- OpenAI PlatformのAPI課金画面で支払い方法またはプリペイドクレジットを設定してください。ChatGPTの有料プランとは別にAPI利用料金が発生します。
- 詳細はOpenAI API Quickstartをご確認ください。

インストール

1. このツールを配置するディレクトリを作成します。
2. ReleasesページからZIPファイルをダウンロードして、作成したディレクトリに解凍します。

設定

- OSの環境変数に `OPENAI_API_KEY` を追加し、作成したAPIキーを設定してください。
- Windowsの場合、 `環境変数の編集` で検索すると設定画面が出てきます。
- DalleCraftを起動中に環境変数を追加・変更した場合は、アプリを再起動してください。

実行

DalleCraft.exeをダブルクリックして起動します。

基本的な使い方

1. プロンプト入力欄へ生成したい画像の説明を入力します。
2. 必要に応じて、解像度と品質を選択します。
3. 参照画像を使う場合は、 `Ctrl+V` またはドラッグ＆ドロップで画像を最大2枚添付します。プロンプトでは添付順に「1枚目」「2枚目」と指定できます。
4. 「画像生成」ボタンをクリックします。

参照画像について

参照画像は最大2枚まで添付でき、各画像はPNG、JPEG、WebP形式の20MB未満のファイルにしてください。長辺が2048pxを超える画像は、送信前に縦横比を維持して自動縮小します。

生成画像の操作

- 画像の右上にある星ボタンをクリックすると、お気に入りを登録・解除できます。お気に入りの状態はセッションに保存されます。
- ヘッダーの一括保存ボタンから、セッション内のすべての画像、またはお気に入り画像だけを選んで任意のフォルダーへ保存できます。
- 画像を右クリックして「画像名を設定」を選ぶと、画像に任意の名前を付けられます。設定した名前は画像の下に表示され、「名前を付けて保存」と一括保存のファイル名として使用されます。
- 画像を右クリックして「この画像を元に編集」を選ぶと、その画像が参照画像に設定されます。入力中のプロンプトは保持されるので、変更内容を入力して生成してください。

- 画像を右クリックして「範囲を指定して編集」を選ぶと、ブラシで塗った範囲だけを編集対象として指定できます。左ドラッグで範囲を追加し、右ドラッグで消去できます。ホイールで拡大・縮小、`Space`キーを押しながらドラッグすると画像を移動できます。範囲の決定後は、入力欄の「範囲」付きサムネイルをクリックすると選択範囲を再編集できます。

GPT Image 2.5 APIの利用料金

GPT Image API利用料金はOpenAIの公式サイトでご確認ください。

入力・画像出力トークン等に応じて課金され、モデル、画像サイズ、品質によって料金が異なります。

画像を右クリックして「画像情報を表示」を選ぶと、使用トークン数と概算料金を確認できます。概算に使用する単価は`pricing.json`で変更でき、変更後はDalleCraftを再起動してください。Microsoft FoundryにはGlobal Standardの公開料金を基にした概算単価を初期設定していますが、実際の契約やリージョンと異なる場合は変更してください。

セッションの概算料金は、そのセッションで発生した料金の累計です。生成画像を削除しても、すでに消費したトークンの概算料金は累計に残ります。

参照画像を添付した場合は、入力画像にも料金が発生します。