



Beheren Windows Server



Windows Server







Lokaal vs Remote Beheren



Server Manager Console



Beheren via MMC-console



Beheren via Remote Desktop



Beheren via RSAT



Beheren via Powershell



Lokaal vs Remote Beheren

Servers en roles kunnen zowel lokaal als remote beheerd worden




Remote

Aanmelden via remote desktop of over het netwerk


Tools lokaal gebruiken maar over het netwerk de service/role aanspreken

Aan de hand van Powershell CMD-lets uitvoeren over het netwerk





Server Manager Console



- Server Manager openen
 - √ Via Start\Administrative Tools\
 Server Manager
 - ✓ Via taakbalk op de knop Server Manager klikken
 - ✓ Via de run → ServerManager



Server Manager Console






Kan gebruikt worden voor installatie en remote beheer van andere servers

Per role een gedetailleerd overzicht

- Event Viewer voor Role
- Services die gebruikt worden bij Role
- Best Practice Analyser per Role



Server Manager Console





Beheren via MMC-console

- Microsoft Management Console
- Mogelijkheden
 - ✓ Specifiek console snap-in's toevoegen aan MMC-console
 - 1 console met meerdere snap-in's
 => werken in éénzelfde venster
 - ✓ MMC-console opslaan
 - ✓ MMC-console uitwisselen
- → MMC starten => "mmc.exe" in Run

Old-school manier om remote beheer te doen

- Nog steeds zeer handig!
- Soms kan het niet anders





Beheren via Remote Desktop

PEOPLE-CENTRIC

FUTURE-PROOF



Server stuurt beeld over netwerk naar client



Standaard maximum 2 RDP-connecties per server mogelijk!!

- Remote Desktop = schermovername
- Tools worden eigenlijk lokaal gebruikt
- Opgeroepen met "mstsc.exe"
- Moet ingeschakeld worden op elke server



Beheren via RSAT

- RSAT = Remote Server Administration Tools
- Extra tools om te installeren op clients of servers





RSAT openen met domeinaccount is nodig om deze tools te kunnen gebruiken



Beheren via Powershell

2 manieren:

Interactieve sessie starten

Enter-PSSession —Computername Gewenste CMD-Lets Exit-PSSession —Computername Sturen van 1 CMD-Let

Invoke-Command -Computername -Scriptblock
{Gewenste CMD-Let}





LAB - MMC Console





Labs – Server Management

