



Installatie Windows 11



Windows Client Adv









Systeemvereisten



Installatie





Systeemvereisten


- ✓ Processor: 1 GHz processor
- ✓ RAM: 4 GB
- √ Harddisk: 64 GB
- ✓ Systeem: **TPM**, **UEFI**, Secure Boot
- ✓ Display: HD (720p)
- ✓ Grafische kaart: DirectX 12 met WDDM 2.0 driver












- Taalkeuze OS
- Notatie tijd/datum en valuta
- Toetsenbordinstelling


Product key ingeven


Keuze Operating System

 Opties zijn afhankelijk van gebruikte image










License agreement (EULA)


Upgrade or Custom


- Upgrade van ouder
 OS naar Windows 11
- Custom = clean install

Schijfbeheer (Partitionering) => Installatie starten











Instellen regio


Vanaf hier start de OOBE (= Out-Of-the-Box-Experience)




Instellen toetsenbord









Eerste updates uitvoeren




Instellen computernaam






Thuisgebruik of professioneel gebruik?




Instellen account

- Microsoft account (na ingeven wachtwoord kom je op je desktop)
- Lokale account




Instellen gebruikersnaam





Instellen wachtwoord voor de lokale gebruiker




Beveiligingsvragen voor account instellen (3)



Locatie delen?











Welke data wordt gedeeld met Microsoft?



Inschakelen taalherkenning en toetsenaanslagen?









Gepersonaliseerde advertising ontvangen?



De Windows 11 desktopomgeving



- De uit te rollen Windows image kan ook aangepast worden voor bvb.:
 - Toevoegen (enablen) Windows features
 - Toevoegen Wifi-profiles / VPN-profiles
 - Toevoegen van apps

Aanpassen Windows image

- DISM (= CMD-line tool voor beheer van images)
- Windows Configuration Manager (= grafische tool die provisioning packages aanmaakt)



• Uitrollen aangepaste Windows image via:

✓ DVD

√ Shared network folder

✓ WDS

√ Windows SIM

✓ Image-based (MDT, SCCM, DISM)

✓ Windows PE













- Wordt aangekocht via winkel of webshop
- 1 license = 1 device
- Licentie kan op ander toestel gebruikt worden
- Niet voor grote bedrijven!
 - ⇒ Elke pc andere code invoeren









- Wordt meegeleverd met de computer
- \bigcirc 1 license = 1 device
- Dicentie kan NIET op ander toestel gebruikt worden
- Voor thuisgebruikers!










In bedrijven kiezen we voor een systeem waarbij de activatie gebeurt:







yia 1 key om meerdere pc's te activeren







KMS = Key Management Service

- Wordt geactiveerd met een code
 - Grace period van 180 dagen om verbinding met internet te maken
- Aantal uit te delen activaties = afhankelijk van de code
- Omputers connecteren naar de KMS om pc te activeren
- MS houdt lijst bij van geactiveerde pc's en resterende activaties
- Pc's hebben geen nood aan internetverbinding voor activatie



















AD = 'Active Directory'-based

- Vanaf computer lid wordt van domein wordt deze geactiveerd
- Active Directory houdt aantal computers bij die licentie hebben
- Omputers moeten lid blijven van domein om geactiveerd te zijn



MAK = Multiple Activation Key

- Ode wordt aangekocht bij Microsoft voor bvb. 250 pc's
- Computers worden met dezelfde code geactiveerd
- IT-dienst moet zelf bijhouden hoeveel licenties gebruikt zijn
 - Mogelijkheid tot overuse (!! Daar staan sancties op !!)
- Omputers hebben internet nodig = zij voeren de activatie uit













LAB 1 – Lab-Setup





Labs – Windows 11

