



Role-Based Access Control



MECM









Inleiding RBAC



RBAC onder ConfigMgr



Default Security Roles




Inleiding RBAC

- Afhankelijk van je rol (role) binnen het bedrijf krijg je bepaalde rechten (Access)
 - ✓ Doel = Net voldoende rechten geven om taken te kunnen uitvoeren
 - ✓ Voorbeeld:

1st-line-helpdeskmedewerker heeft rechten nodig voor 'password reset'



Inleiding RBAC





- ✓ Altijd 1 reserve als glassbreak admin
- ✓ Meer dan 4 is vragen om problemen → Gebruik RBAC !!



- Delegeren van beheer in ConfigMgr
 - ✓ Wordt bereikt door Security Roles, Security Scopes en Collections te gebruiken
 - ✓ Principe van "Who, How, What, Which and Where"



ConfigMgr bouwt de console op naargelang de rechten: "Show Me"-console



	Admins	2012 Admins	Admins	Admins	
Configuration Manager	Console				Wi
		Configuration	on Manager 2012		
			Role -Based dministration	How	
	Configu	ration Manager Site	e Layer		
					_
	Operations		Instance	Permission	
Objects		What			Which
			C. C.		Table 1
	ager Security Role L	ayer	Configuration	Manager Security Scope	Layer
	ager Security Role L	ayer	Configuration	Manager Security Scope	Layer



Security Role

- ✓ Bepaalt wat gebruiker kan doen
- ✓ ConfigMgr heeft 14 standaard roles


Collections


✓ Bepaalt welke groep users / computers men kan beheren

Security Scope

- ✓ Bevat de range of de objecten die men kan beheren
- ✓ ConfigMgr heeft 2 standaard scopes
 - All
 - Default









- Geen "one size fits all"-model
- Kunnen niet gewijzigd / verwijderd / geëxporteerd worden
- Kunnen wel gebruikt worden als basis voor custom security roles
 - ✓ Opletten met combineren van verschillende security roles !!!



Application Administrator

- Heeft ook permissies van Application Author en Application deployment Manager
- Queries beheren
- Site settings opvragen
- Collecties beheren
- Settings user device affinity beheren

Application Author

 Applicaties en packages beheren

Application Deployment Manager

 Permissies om applicaties uit te rollen beheren



Asset Manager

- Asset Intelligence Sync
 Point beheren
- Asset Intelligence Reporting Classes beheren
- Software Inventory beheren
- Hardware Inventory beheren
- Metering rules beheren

Compliance Settings Manager

 Compliance settings beheren

Endpoint Protection Manager

 Security policies voor Endpoint Protection beheren



Full Administrator

Alle permissies om ConfigMgr te beheren Infrastructure Administrator

- Permissies om ConfigMgr serverinfrastructuur te beheren
- Permissies om migraties uit te voeren

Operating System
Deployment Manager

 Permissies om OS-images te maken en uit te rollen naar computers



Operations Manager

 Permissies om alle acties binnen ConfigMgr uit te voeren, behalve beheren van security

Read-Only Analyst

 Permissies om alle objecten in ConfigMgr te bekijken

Remote Tools Operator

 Permissies om remote administration tools te gebruiken



Security Administrator

 Permissies om security roles te beheren Software Update Manager

 Permissies voor het uitrollen van software updates







LAB - Role Based Access Control



