Universidad Autónoma de Yucatán · Facultad de Matemáticas

Construcción de Software — Actividad de Aprendizaje 4

Equipo: Adrián Domínguez, Saúl Ek, Edrei Lizama, Leonardo Ojeda, Rodrigo Yupit

Resumen

Versión	Pasa	No pasa
Original (antes)	44	0
Refactorizada (después)	44	0

Pruebas del Anexo A

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes 11/11/2026	Después 11/11/2026
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción	Pasa	Pasa
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores	Pasa	Pasa
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar	Pasa	Pasa
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina	Pasa	Pasa
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."	Pasa	Pasa
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja	Pasa	Pasa
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)"	Pasa	Pasa
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1,Taladro,false	Pasa	Pasa
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1	Pasa	Pasa
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02	Pasa	Pasa
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3	Pasa	Pasa
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes	Pasa	Pasa
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."	Pasa	Pasa
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días	Pasa	Pasa
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas	Pasa	Pasa
CP-03-04	Taladro prestada (Escalera disponible)	3, (ID de Taladro = 1)	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	Pasa
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."	Pasa	Pasa
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD."	Pasa	Pasa
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo."; no se guarda	Pasa	Pasa
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio	Pasa	Pasa
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."	Pasa	Pasa

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes 11/11/2026	Después 11/11/2026
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."	Pasa	Pasa
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"	Pasa	Pasa
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."	Pasa	Pasa
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo."; sigue activo	Pasa	Pasa
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida."	Pasa	Pasa
CP-04-07	Préstamo activo (límite 2026-11-08)	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy	Pasa	Pasa
CP-04-08	Préstamo ya devuelto (ID 1) y otro activo (ID 2)	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista	Pasa	Pasa
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos."	Pasa	Pasa
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01"	Pasa	Pasa
CP-05-03	Límite 2026-11-05 (hoy - 6 días; equivale a límite 2026-10-30 con hoy 2026-11-05)	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €"	Pasa	Pasa
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista	Pasa	Pasa
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas."	Pasa	Pasa
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"	Pasa	Pasa
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto	Pasa	Pasa
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."	Pasa	Pasa
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3	Pasa	Pasa
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios	Pasa	Pasa
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7, (ID de Escalera = 2)	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	Pasa
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, 1 (después 6)	Los préstamos siguen en el historial	Pasa	Pasa
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."	Pasa	Pasa
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo."; se guarda false	Pasa	Pasa
CP-08-03	Taladro activa	8, (ID de Taladro = 1)	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	Pasa	Pasa
CP-08-04	Herramienta con historial (dada de baja)	6, 8, 1, 6	El historial de la opción 6 no cambia	Pasa	Pasa