


CONFIGURER LE WIFI « CHC-SECURE »

Concerne les machines WINDOWS hors CHC (postes privés)


Procédure

- Cliquez sur l'icône  ou  ou  qui se trouve dans la barre de tâches, près de l'heure
- Faites un clic droit sur « **CHC-Secure** » et sélectionnez « **Oublier** »




Si vous n'avez pas cette option, passez directement à la prochaine étape


- Appuyez sur la touche « **Windows** » + « **X** » simultanément → le menu suivant s'ouvre :




- Appuyez ensuite sur « **X** » (si le menu est en français) ou « **W** » (si le menu est en anglais) ou cliquer sur « **Connexions réseau** »




- La fenêtre suivante s'affiche. Cliquez sur « **Centre Réseau et partage** »




- Ensuite, cliquez sur « **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau** »




- Sélectionnez « **Se connecter manuellement à un réseau sans fil** » puis « **Suivant** »





- Dans le champ « **Nom de réseau** », Indiquez « **CHC-Secure** », sélectionnez ensuite « **WPA2 – Enterprise** » en « **Type de sécurité** », et cliquez sur « **Suivant** » sans rien changer d'autre.




- Sélectionnez ensuite « **Modifier les paramètres de connexion** »




CHC-Secure a été correctement ajouté.




- Dans la fenêtre de *Propriétés du réseau sans fil CHC-Secure*, cliquez sur l'onglet « **Sécurité** » puis sur le bouton « **Paramètres** »




- Dans la fenêtre de *Propriétés EAP protégées*, décochez la case « **Vérifier l'identité du serveur en validant le certificat** » et validez en cliquant sur « **OK** »



- Vous revenez alors sur la fenêtre de *Propriétés du réseau sans fil CHC-Secure*. Cliquez maintenant sur « **Paramètres avancés** »



- Dans la fenêtre *Paramètres avancés*, sur l'onglet « **Paramètres 802.1X** », cliquez sur la case « **Spécifier le mode d'authentification** » et sélectionnez « **Authentification utilisateur** » dans le menu déroulant.



- Cliquez sur le bouton « **OK** » pour valider → **vous pouvez à présent vous connecter au Wifi CHC-Secure**