Leydan HUET SIO1

TP04 - Wake On Lan

Rédiger la documentation technique correspondante, en n'oubliant pas d'y intégrer des jeux d'essais.

Il faut allez tout d’abord dans le BIOS pour changer les paramètres d’alimentation: Allez dans le BIOS>Alimentation>Mise sous tension automatique>Wake on LAN et le passer en Principal


Alimentation
Mise sous tension automatique
Wake on LAN [Principal]
Activer à l'alarme [Désactivé]
Séquence de démarrage [Principal]
(HH:MM:SS) [00:00:00]
(MM/JJ/AAAA) [01/01/2021]
de l'alarme [Dimanche]
Aide De Choix
Indiquez si vous voulez activer Wake on LAN et/ou quelle séquence de démarrage utiliser après un événement Wake on LAN.
REMARQUE :
Cette option contrôle l'événement d'activation depuis le LAN et le LAN PCI intégrés.
Sélectionner un élément +/- Changer les valeurs F9 Définir les paramètres par défa
Sélectionner un menu Enter Sélectionner un sous-menu F10 Enregistrer et quitt
ViewSonic


Enregistrer et réinitialiser
Enregistrer la configuration et quitter?
Oui
Non

Il faut ensuite aller dans le gestionnaire des périphériques et activer autoriser uniquement un paquet magique à sortir.



Puis aller dans les options avancées et activer l'option Wake on magic packet.



Il faut ensuite aller dans le panneau de configuration pour désactiver le démarrage rapide.





Puis il faut aller dans le cmd et taper la commande: ipconfig/all pour afficher toutes les informations de l'ordinateur pour donner les informations ci-dessous.

Administrateur : Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.8276]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>
```

Administrateur : Invite de commandes

```
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-M8MDSSV
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte inconnue CloudflareWARP :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Cloudflare WARP Interface Tunnel
   Adresse physique . . . . . . . . . . . :
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2606:4700:110:8482:f944:88ef:573c:55ea(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::83b:d647:4bed:d388%16(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.16.0.2(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 127.0.2.2
                                            127.0.2.3
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
```

Administrateur : Invite de commandes

```
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 88-AE-DD-1D-59-C7
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7485:f294:a297:ae10%8(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.30.2.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.30.255.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 76066525
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-43-73-89-88-AE-DD-1D-59-C7
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : ::ffff:127.0.2.2
                                            ::ffff:127.0.2.3
                                            127.0.2.2
                                            127.0.2.3
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ab22:4372:cf2d:9ee4%14(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.121.1(préféré)
```

Administrateur : Invite de commandes

```
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 3 février 2026 13:29:58
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 3 février 2026 14:14:55
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.121.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 402673750
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-43-73-89-88-AE-DD-1D-59-C7
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 1.1.1.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::557d:e4fe:6c8a:ea9b%5(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.3.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 3 février 2026 13:29:58
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 3 février 2026 14:14:55
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 419450966
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-43-73-89-88-AE-DD-1D-59-C7
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 1.1.1.1
   Serveur WINS principal . . . . . . . : 192.168.3.2
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```


14:44
51
Appareils
Bookmarked
Réveiller
2
Truc
88:AE:DD:1D:59:C7


Lenovo
ThinkCentre
ViewSonic
Lenovo