## \* 两种基本方式

### void\* malloc(unsigned int size);

向系统申请大小为size的内存块, 系统找到一块未占用的内存,将其标记为已占用, 然后把首地址返回,若申请不成功则返回NULL

### void\* calloc(unsigned int num, unsigned int size);

向系统申请num个size大小的内存块, 系统找到一块未占用的内存,将其标记为已占用, 然后把首地址返回,若申请不成功则返回NULL

```
#include <stdlib.h>
void* malloc(unsigned int size);
void* calloc(unsigned int num, unsigned int size);
```

问题1: 怎么申请一块可存放10个整型变量的内存?
 malloc(40);
 malloc(10 \* sizeof(int));

```
#include <stdlib.h>
void* malloc(unsigned int size);
void* calloc(unsigned int num, unsigned int size);
```

- 问题2: void \* 是什么?
- void\*型指针不指定其指向哪一种类型,可指向任意类型的变量, 是一种generic或typeless类型的指针.
- 使用时,需强转(Type\*)为其他类型

```
#include <stdlib.h>
void* malloc(unsigned int size);
void* calloc(unsigned int num, unsigned int size);
```

- 问题2: void \* 是什么?
- void\*型指针不指定其指向哪一种类型,可指向任意类型的变量, 是一种generic或typeless类型的指针.
- 使用时,需强转(Type\*)为其他类型

```
p = (int *)malloc( n * sizeof(int) );
```

```
int *p1 = NULL;
void *p2;
```

- \* 空指针p1,与void\*类型指针p2不同
  - \* p1 值为NULL的指针,即无效指针
  - \* p2 可指向任意类型
  - \* 既然0(NULL)用来表示空指针,那么空指针就是指向地址为0的单元的指针吗?
    - \* 不一定. 每个C编译器都被允许用不同的方式来表示空指针

## 空指针与无类型的指针

- 空指针的用途
  - 定义指针时进行初始化,避免对未赋值指针的引用
  - 在程序中常作为状态比较

```
p = (int *) malloc(n * sizeof (int));

if (p == NULL) //判断p是否为空指针
{

    printf("No enough memory!\n");
    exit(0);
}
```



#### 第11章 动态数据结构的C语言实现

# 动态内存分配函数

#include <stdlib.h>
void\* malloc(unsigned int size);
void\* calloc(unsigned int num, unsigned int size);

• 从安全的角度考虑,使用calloc()更明智,因为与malloc()不同的是calloc()能自动将分配的内存初始化为0

# 动态内存分配函数----realloc()

printf
%p: void \*/pointer

\* realloc()用于改变原来分配的存储空间的大小:

void \*realloc( void \*p, unsigned int size);

- \* 将指针p所指向的存储空间的大小改为size个字节
- \* 函数返回值是新分配的存储空间的首地址
- \* 与原来分配的首地址不一定相同

I

■ 释放 (deallocating) 内存的方法:

## void free(void\* p);

学习代码: large mem malloc.c

- 释放由malloc()和calloc()申请的内存块
- p是指向此块内存的指针
- free时系统将此块内存标记为未占用,可被重新分配

#### 课堂区别演示:

- 1. sizeof数组名
- 2. sizeof(malloc返回的指针)