Nom : Prénom : Classe :

# Objectif:

Consigne : Vous formaliserez vos réponses dans ce document numérique


L'ordinateur ou plus généralement un système numérique ne travaille qu'avec des « 0 » ou des « 1 »; c'est un appareil électronique « binaire » : le courant passe ou ne passe pas.

Comment alors il a fallu coder les informations qui nous entourent (image, texte, son, ...) au sein de l'ordinateur pour qu'il y ait échange entre l'homme et sa machine numérique?

C'est l'objectif de cette activité de découverte, où vous allez étudier de manière autonome les différentes façons de coder les nombres (le binaire et l'hexadécimal) et quelques codes utilisés dans le traitement de l'information.

### 1 La base binaire

**Q1:** Ouvrir le logiciel « le Guide des automatismes » (GDA). Aller dans le chapitre « index » et choisir la partie sur le binaire.



Lire la présentation et répondez aux questions suivantes :

- 1. Qu'appelle t'on TOR? Préciser la nature de l'information.
- 2. Qu'est-ce qu'un Bit? Qu'est-ce qu'un mot?
- 3. Qu'appelle-t-on un octet?
- 4. Que signifie, le bit de poids faible, le bit de poids fort, (MSB et LSB en anglais)?
- 5. Définir simplement la base 2 (binaire) et la base 10 (décimale).

Lycée Blaise Pascal 1/5

- 6. Décomposer le nombre décimal 425 en développant les chiffres significatifs, la base et le rang (le rang correspond à la position du chiffre significatif en partant de 0 et de la droite : le chiffre de l'unité est de rang 0 et le chiffre des dizaines est de rang 1).
- 7. Décomposer le nombre binaire 1101001 en développant les chiffres significatifs, la base et le rang.
- 8. Dans un octet combien peut-on coder de valeurs différentes? Donner les nombres limites.
- 9. Quel unité utilise t'on en informatique pour exprimer une capacité de stockage ou de transfert.



Pour distinguer l'écriture d'un nombre en binaire ou en décimal, nous adopterons la syntaxe suivante :

- Le nombre  $N=(101)_2$  est un nombre écrit en binaire (indice 2 pour la base) qui vaut **cinq**.
- Le nombre  $N=(101)_{10}$  est un nombre écrit en décimal (indice 10 pour la base) qui vaut **cent un**.
- 10. On souhaite connaître la valeur décimale (utilisée par l'homme) d'un nombre binaire (utilisé par la machine). Pour cela il faut convertir ce nombre binaire en nombre décimal. Toujours en vous aidant du GDA et en utilisant la méthode proposée, convertir les nombres binaires suivants en décimal (développer le résultat) :

- 
$$\mathbf{N1} = (11011011)_2 = (?)_{10}$$

$$-$$
 **N2**=(11111001)<sub>2</sub> = (?)<sub>10</sub>

- 
$$N3 = (1100101001)_2 = (?)_{10}$$

11. Convertir les nombres décimaux suivants en nombre binaire, faites-le en appliquant la méthode proposée puis vérifier votre résultat en utilisant l'outil de conversion du GDA, uniquement pour les deux premiers :

$$-$$
 **N4**=(152)<sub>10</sub> = (?)<sub>2</sub>

$$-$$
 **N5**=(270)<sub>10</sub> = (?)<sub>2</sub>

$$-$$
 **N6**=(355)<sub>10</sub> = (?)<sub>2</sub>

Lycée Blaise Pascal

- 
$$N7 = (504)_{10} = (?)_2$$

## 2 La base Hexadécimale

Dans le guide des automatismes, aller dans le chapitre « index » et cliquer sur le mot **Hexa-décimal**.



- 12. Qu'appelle-t-on une base hexadécimale? Dans quel but utilise-t-on l'hexadécimal?
- 13. Compléter le tableau hexadécimal suivant :

| Décimal | Binaire | Héxadécimal |
|---------|---------|-------------|
| 0       |         |             |
| 1       |         |             |
| 2       |         |             |
| 3       |         |             |
| 4       |         |             |
| 5       |         |             |
| 6       |         |             |
| 7       |         |             |
| 8       |         |             |
| 9       |         |             |
| 10      |         |             |
| 11      |         |             |
| 12      |         |             |
| 13      |         |             |
| 14      |         |             |
| 15      |         |             |



Pour désigner un nombre hexadécimal nous adopterons la syntaxe suivante :

Le nombre  $N=(101)_{16}$  est un nombre écrit hexadécimal (indice 16 pour la base) et qui vaut deux cent cinquante-sept.

- 14. Convertir les nombres suivants dans la base souhaitée, faites-le en appliquant la méthode proposée puis vérifier votre résultat en utilisant l'outil de conversion du GDA, uniquement pour les quatre premiers.
  - $N8 = (11010111)_2 = (?)_{16}$

Lycée Blaise Pascal 3/5

$$-$$
 **N9** =  $(01010001)_2$  =  $(?)_{16}$ 

$$-$$
 **N10** = (A5)<sub>16</sub> = (?)<sub>2</sub>

- **N11** = 
$$(F9)_{16}$$
 =  $(?)_2$ 

- **N12** = 
$$(11110010001)_2$$
 =  $(?)_{16}$ 

$$-$$
 **N13** = (DFE)<sub>16</sub> = (?)<sub>2</sub>

15. Compléter le tableau suivant, pour une valeur donnée indiquer les valeurs manquantes.

| Binaire    | Héxadécimal | Décimal |
|------------|-------------|---------|
|            |             | 315     |
| 1011011101 |             |         |
|            | F9DE        |         |

## 3 Le code DCB ou BCD

Dans le guide des automatismes, aller dans le chapitre « Index » et cliquer sur le terme  ${f Code}$   ${f BCD}$  /  ${f DCB}$ .



16. Que signifie DCB (ou BCD en anglais)?



Pour désigner un nombre BCD, nous adopterons la syntaxe suivante :

Le nombre  $N=(1001\ 0100)_{BCD}$  est un nombre écrit en BCD et qui vaut quatrevingt-quatorze.

17. Convertir les nombres suivants dans la base spécifiée :

- 
$$\mathbf{N14} = (18)_{10} = (?)_{BCD}$$

- **N15**=(9203)<sub>10</sub> = (?)
$$_{BCD}$$

Lycée Blaise Pascal 4/5

- $N16 = (001110010001)_{BCD} = (?)_{10}$
- **N17**=(0111 1000 0110 0010) $_{BCD}$  = (?) $_{10}$

#### 4 Le code ASCII

Le **code ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) **est un code alphanumérique** universel utilisé dans presque tous les ordinateurs. La plupart des claviers d'ordinateurs utilisent une norme basée sur le code ACSII : à chaque entrée de lettre, de chiffre ou d'une commande, le code numérique correspondant est dirigé vers l'unité centrale.

Le code ASCII d'un caractère est le nombre qui lui est associé (ce code attribue les valeurs 0 à 255 aux différents caractères).

Le **code ASCII standard** (de 0 à 127) permet de représenter les **128 caractères de base**. Les 32 premiers caractères sont des caractères de contrôle (ex : changement de ligne, retour chariot...); les caractères suivants sont les lettres minuscules et majuscules, les chiffres et les signes de ponctuation.

Le **code ASCII étendu** (de 128 à 255) permet de représenter les **128 caractères additionnels** : caractères alphabétiques étrangers, symboles mathématiques et caractères de dessin.

Tableau représentant la liste du code ASCII à 7 bits :

**Exemple de lecture du tableau :** la lettre **B** est représentée par le groupe codé de b0 à b3 (code ligne) et de b4 à b6 (code colonne) : B flèche 1000010 en binaire soit 66 en décimal et 42 en hexadécimal.

Lycée Blaise Pascal 5/5