

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP BIẾN MÔI TRƯỜNG ĐỂ CHẠY JAVA & COMMAND LINE


Buốc 1. Vào Control Panel | System, chọn Advanced system Settings




<u>Bước 2</u>. Cửa sổ **System Properties** sẽ hiển thị ra, chúng ta vào tab **Advanced**, click chọn button **Environment Variables**




Cửa sổ **Environment variables** sẽ hiển thị như hình bên dưới:




<u>Buóc 3.</u> Trong mục System variables, click chọn button **New**.




Mục Variable name, chúng ta nhập vào biến JAVA HOME




Mục **Variable value**, chúng ta copy đường dẫn cài đặt JDK vào đây, trong ví dụ này thì JDK được cài đặt như hình minh họa (**nếu máy của bạn cài JDK ở đâu thì copy paste đường dẫn đó vào mục này**)




Sau khi chọn OK, bạn quan sát trong vùng **System Variables**, biến JAVA_HOME và giá trị của nó sẽ xuất hiện như hình minh họa bên dưới:



<u>Bước 4</u>. Bước tiếp theo, các bạn tìm tới biến **Path** trong mục **System variables**, click chọn Edit



Trên hộp thoại Edit environment variable chọn Edit text...



Trong mục Variable value, các bạn di chuyển tới cuối, nhập vào các giá trị sau


%JAVA_HOME%\bin;.;

như hình minh họa sau đây:


Edit System Variable		×
Variable name:	Path	
Variable value:	iFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\; \(\frac{1}{8} \] JAVA_HOME%\bin;	,
Browse Directory	. Browse File OK Cancel	

Bước 5. Kiểm tra lại các tham số đã cấu hình

Để kiểm tra xem máy tính của bạn đang cài JDK version bao nhiều, **nhấp phải chuột** vào **Start**, **chọn Run**.



Hoặc gõ tổ hợp phím **Windows+R** để hiển thị cửa sổ **Run**, trong cửa sổ này các bạn gõ vào lệnh **cmd** rồi nhấn phím Enter:



Gõ java -version để kiểm tra JDK version.

Gõ **javac** –**version** để kiểm tra javac version.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.805]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Sword Lake>java -version
java version "1.8.0_201"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.201-b09, mixed mode)

C:\Users\Sword Lake>javac -version
javac 1.8.0_171

C:\Users\Sword Lake>
```

Nếu như khi gõ lệnh **javac -version** mà bạn thấy command line hiển thị thông báo như sau:

'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

điều đó có nghĩa là bạn đã thiết lập cấu hình bị sai => KIỂM TRA LẠI CÁC BƯỚC TRÊN.