精图快出 · 部署说明

公司内部办公电脑部署与运维

v2.5.0 · 2026-10-28 · 臭皮匠小组

一、适用范围

本说明用于在公司内部办公电脑上部署“精图快出”。系统由员工端和管理员端组成，管理员端由公司指定人员保管，员工端供日常图片处理人员使用。

建议使用 Windows 10/11 64 位电脑，内存 8GB 以上；如需处理较大的图片，建议 16GB 内存并预留充足的磁盘空间。

二、文件组成

```
精图快出应用/
+-- 部署说明.pdf
+-- 员工端/
|   +-- 精图快出.exe
|   +-- 使用手册.pdf
|   +-- 项目简介.pdf
|   +-- 其余文件/
+-- 管理端/
    +-- 精图快出_管理员智能体.exe
    +-- 使用手册.pdf
    +-- 项目简介.pdf
    +-- 其余文件/
```

- 员工端 和 管理端 请整体保留，包含各自的 其余文件 目录；
- 不要单独移动 exe，也不要删除或改名 其余文件；
- 部署完成后，把 员工端 和 管理端 放在公司指定的受控目录。

三、首次部署

1. 将整个 精图快出应用 文件夹复制到公司办公电脑的指定目录；
2. 先打开 管理端/精图快出_管理员智能体.exe；
3. 在“注册账号”中填写员工姓名，初始密码为 12345678；
4. 打开 员工端/精图快出.exe，用员工姓名和初始密码登录；
5. 首次登录按要求设置新密码；
6. 管理员在“员工管理”中确认员工账号已开通、密码已修改。

四、账号与权限

- 管理员账号由公司指定人员使用，管理员端放在受控电脑上；
- 员工账号由管理员统一开通，员工使用姓名和密码登录；
- 员工忘记密码时，管理员在员工详情中执行“重置密码”；
- 账号被锁定时，管理员执行“解除登录锁定”；
- 员工离职时，管理员在“账号管理”中停用或删除账号；
- 删除账号前请确认记录是否需要保留，删除后该账号的记录和系统生成的效果图会一并清理。

五、数据与备份

- 数据保存在部署电脑上，由公司 IT 统一管理；
- 管理员在“运营概览”点击“备份数据”生成当前备份；
- 建议每日或每周备份一次，并将备份复制到公司指定的加密存储位置；
- 进行批量删除、账号清理或版本升级前，请先备份；
- 需要恢复数据时，请联系项目负责人或 IT，按最近一次有效备份恢复，恢复后重新登录核对账号和记录。

六、版本升级

1. 关闭员工端和管理员端；
2. 备份当前数据；
3. 用新版本整体替换 员工端 和 管理端 文件夹；
4. 保留原有数据，不删除公司数据目录；
5. 先打开管理端确认版本和数据，再打开员工端；
6. 抽查登录、生成、记录和备份。

七、日常检查

周期	检查内容
每日	员工端和管理员端能正常登录；图片生成正常；完成当日备份
每周	将备份复制到公司指定安全位置；查看操作记录
每月	抽查账号状态、修改记录和备份文件是否完整
每季度	按公司要求做一次备份恢复检查

八、验收清单

检查项	验收标准
程序启动	员工端和管理端均能正常打开
账号开通	管理员能注册员工账号
首次登录	员工能使用初始密码登录并修改密码
图片生成	员工能选择图片、调整效果并生成效果图
记录	个人中心和管理员端能看到修改记录
管理功能	停用、恢复、重置密码、解除锁定正常
备份	管理员能生成备份，备份文件可打开
目录完整	员工端和管理端均保留完整的 其余文件 目录

部署、账号或数据问题，请联系公司项目负责人或 IT 管理员。交接时请同时移交 精图快出应用文件夹、管理员账号信息和最近一次备份。