# SubwayTraffic Platform v0.1.0接口文档

# 登录

#### **URL**:

```
/system/v1/login
```

### 请求类型: POST

### 请求body示例:

| 属性名称     | 属性类型   | 属性说明 |
|----------|--------|------|
| username | string | 用户名  |
| password | string | 密码   |

### 返回值:

1、200

登录成功。

```
1 {
2  "login": true,
3  "token": "sdfsdfwer"
4 }
```

返回的token值随机。

### 2, 400

下发的请求body有误。

```
"login": false,
"token": null,
"error": "BadRequest: Invalid username or password."
}
```

3、403

场景一、服务器理解登录请求,但用户已登录成功,不必重复登录。

```
1 {
2  "login": false,
3  "token": null,
4  "error": "User logged in."
5 }
```

场景二、下发的用户名或密码错误。

```
1 {
2  "login": false,
3  "token": null,
4  "error": "Wrong username or password."
5 }
```

### 4、404

请求登录的用户名不存在。

### 5、405

使用错误的请求类型。

### 6、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

# 退出登录

#### **URL**:

/system/v1/logout

请求类型: GET

### 请求键值对:

| key      | value | 说明                                    |
|----------|-------|---------------------------------------|
| username | admin | 请求退出登录的用户名,这里以admin做例。value值是string类型 |

#### header:

| key   | value      | 说明            |
|-------|------------|---------------|
| token | sdfrgersa2 | 用户此次登录的token值 |

### 返回值:

1, 200

用户退出登录成功。

```
1 {"logout": true}
```

### 2, 400

请求键值对格式有误。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "BadRequest: Invalid username."
4 }
```

### 3、401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

### 4、405

使用错误的请求类型。

### 4,500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

# 获取版本号

### **URL**:

/system/v1/version

请求类型: GET 请求键值对: 无

#### header:

| key   | value      | 说明            |
|-------|------------|---------------|
| token | sdfrgersa2 | 用户此次登录的token值 |

### 返回值:

1, 200

用户获取版本号成功。

```
{"version": "SubwayTraffic Platform v0.1.0.B020"}
```

具体根据版本返回的version值有变化。

2、401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

用户登录成功后权限放开。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

3、500

服务器拒绝访问请求、服务器发生内部错误。

4、503

服务器内部配置文件被破坏,无法完成访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "can not found file: stp.version"
4 }
```

# 获取用户列表

**URL** 

```
1 /user/v1/users
```

**请求类型** GET **请求键值对** 无 header

| key   | value      | 说明            |
|-------|------------|---------------|
| token | sdfrgersa2 | 用户此次登录的token值 |

### 返回值

### 1、200

获取用户列表成功。

### 2, 401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。 仅对成功登录的admin用户拥有权限。

```
1 {
2  "users": [],
3  "error": "limited authority"
4 }
```

### 3、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

# 获取session

#### **URL**

/system/v1/session

# **请求类型** GET **请求键值对** 无

#### header

| key   | value      | 说明            |
|-------|------------|---------------|
| token | sdfrgersa2 | 用户此次登录的token值 |

### 返回值

1、200

获取用户列表成功。

```
1 {
2    "session": {
3         "_permanent": true,
4         "tuElEIOtFq": "admin"
5     }
6 }
```

### 2, 401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "error": "limited authority"
3 }
```

### 3、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

# 用户注册

#### **URL**

```
/user/v1/register
```

### 请求类型 POST

请求body示例:

```
"username": "demo",
"password": "sdfadew&2"
""]
```

| 属性名称     | 属性类型   | 属性说明 |
|----------|--------|------|
| username | string | 用户名  |
| password | string | 密码   |

### 返回值

1, 200

用户注册成功。

```
1 {
2  "success": "registered user demo success"
3 }
```

### 2、400

下发参数有误。

```
1 {"error": "Badrequest: Invalid param"}
```

### 3、403

服务器理解客户端请求,但拒绝执行。原因包括:用户名已存在导致注册失败;密码长度不大于8。

```
{"error": "The username admin already exist"}
```

或

```
{"error": "Password length must more than 8."}
```

### 4、500

服务器内部错误, 无法执行请求。

### 5、503

数据库插入数据错误。

```
1 {"error": "Register user ERROR: xxx"}
```

# 删除用户

### **URL**

/user/v1/delete

### 请求类型 DELETE

请求body示例:

```
1 {
2  "username": "demo"
3 }
```

| 属性名称     | 属性类型   | 属性说明 |
|----------|--------|------|
| username | string | 用户名  |

#### header

| key   | value      | 说明            |
|-------|------------|---------------|
| token | sdfrgersa2 | 用户此次登录的token值 |

### 返回值

1、200

删除成功

```
1 {"success": "delete user demo success"}
```

### 2、400

下发的删除请求参数不正确。

```
1 {"error": "Badrequest: Invalid param"}
```

### 3、401

没有权限。删除操作必须由admin用户完成。

```
1 {"error": "limited authority"}
```

或

不能对admin账户进行删除。

```
{"error": "can not delete admin user"}
```

### 4、404

删除一个不存在的用户。

```
{"error": "can not find user admin"}
```

### 5、500

服务器内部报错,无法完成请求。