SubwayTraffic Platform v0.1.0接口文档

登录

URL:

```
/system/v1/login
```

请求类型: POST

请求body示例:

属性名称	属性类型	属性说明
username	string	用户名
password	string	密码

返回值:

1、200

登录成功。

```
1 {
2  "login": true,
3  "token": "sdfsdfwer"
4 }
```

返回的token值随机。

2, 400

下发的请求body有误。

```
"login": false,
"token": nil,
"error": "BadRequest: Invalid username or password."
}
```

3、403

场景一、服务器理解登录请求,但用户已登录成功,不必重复登录。

```
1 {
2  "login": false,
3  "token": nil,
4  "error": "User logged in."
5 }
```

场景二、下发的用户名或密码错误。

4、404

请求类型有误。

5、500

服务器拒绝访问请求、服务器发生内部错误。

退出登录

URL:

/system/v1/logout

请求类型: GET

请求键值对:

key	value	说明
username	admin	请求退出登录的用户名,这里以admin做例。value值是string类型

header:

ke	Э	value	说明
to	ken	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

返回值:

1, 200

用户退出登录成功。

```
1 {"logout": true}
```

2、400

请求键值对格式有误。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "BadRequest: Invalid username."
4 }
```

3、401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

4、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

获取版本号

URL:

/system/v1/version

请求类型: GET 请求键值对: 无

header:

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

返回值:

1、200

用户获取版本号成功。

```
{"version": "SubwayTraffic Platform v0.1.0.B020"}
```

具体根据版本返回的version值有变化。

2、401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

3、500

服务器拒绝访问请求, 服务器发生内部错误。

4、503

服务器内部配置文件被破坏, 无法完成访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "can not found file: stp.version"
4 }
```

获取用户列表

URL

```
/user/v1/users
```

请求类型 GET

请求键值对 无

header

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

返回值

1, 200

获取用户列表成功。

```
{"users": [{"username": "demo_user", "token": "qw2fvo96se", "create": "201 9-11-15 10:20:23"}]}
```

2、401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "users": [],
3  "error": "limited authority"
4 }
```

3、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。