# SubwayTraffic Platform v0.1.0接口文档

# 登录

#### **URL**:

```
/system/v1/login
```

### 请求类型: POST

# 请求body示例:

属性名称	属性类型	属性说明
username	string	用户名
password	string	密码

# 返回值:

1、200

登录成功。

```
1 {
2  "login": true,
3  "token": "sdfsdfwer"
4 }
```

返回的token值随机。

## 2, 400

下发的请求body有误。

```
"login": false,
"token": nil,
"error": "BadRequest: Invalid username or password."
}
```

3, 403

场景一、服务器理解登录请求,但用户已登录成功,不必重复登录。

场景二、下发的用户名或密码错误。

4、404

请求类型有误。

5、500

服务器拒绝访问请求、服务器发生内部错误。

# 退出登录

#### **URL**:

/system/v1/logout

请求类型: GET

请求键值对:

key	value	说明
username	admin	请求退出登录的用户名,这里以admin做例。value值是string类型

#### header:

ke	ЭУ	value	说明
to	ken	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

#### 返回值:

1, 200

用户退出登录成功。

```
1 {"logout": true}
```

## 2、400

请求键值对格式有误。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "BadRequest: Invalid username."
4 }
```

# 3、401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

## 4、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

# 获取版本号

### **URL**:

/system/v1/version

请求类型: GET 请求键值对: 无

header:

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

## 返回值:

1、200

用户获取版本号成功。

```
{"version": "SubwayTraffic Platform v0.1.0.B020"}
```

具体根据版本返回的version值有变化。

### 2、401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

# 3、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

## 4、503

服务器内部配置文件被破坏,无法完成访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "can not found file: stp.version"
4 }
```

# 获取用户列表

#### **URL**

```
1 /user/v1/users
```

# 请求类型 GET

# **请求键值对** 无

#### header

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

## 返回值

1, 200

获取用户列表成功。

```
"token": "qw2fvo96se",
"create": "2019-11-15 10:20:23"

}

}

}
```

## 2, 401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

## 3,500

服务器拒绝访问请求, 服务器发生内部错误。

# 获取session

#### **URL**

```
/system/v1/session
```

## 请求类型 GET

# **请求键值对** 无

#### header

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

## 返回值

# 1、200

获取用户列表成功。

```
1 {
2    "session": {
3         "_permanent": true,
4         "tuElEI0tFq": "admin"
5     }
6 }
```

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "error": "limited authority"
3 }
```

## 3、500

服务器拒绝访问请求, 服务器发生内部错误。

# 用户注册

#### **URL**

/user/v1/register

# 请求类型 POST

请求body示例:

```
1 {
2  "username": "demo",
3  "password": "sdfadew&2"
4 }
```

属性名称	属性类型	属性说明
username	string	用户名
password	string	密码

## 返回值

1、200

用户注册成功。

```
1 {
2  "success": "registered user demo success"
3 }
```

# 2, 400

下发参数有误。

```
{"error": "Badrequest: Invalid param"}
```

#### 3, 403

服务器理解客户端请求,但拒绝执行。原因包括:用户名已存在导致注册失败;密码长度不大于8。

```
{"error": "The username admin already exist"}
```

或

```
{"error": "Password length must more than 8."}
```

4、500

服务器内部错误, 无法执行请求。

5、503

数据库插入数据错误。

```
{"error": "Register user ERROR: xxx"}
```

# 删除用户

#### **URL**

/user/v1/delete

## 请求类型 DELETE

请求body示例:

```
1 {
2  "username": "demo"
3 }
```

属性名称	属性类型	属性说明
username	string	用户名

#### header

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

# 返回值

1、200

删除成功

```
{"success": "delete user demo success"}
```

下发的删除请求参数不正确。

```
{"error": "Badrequest: Invalid param"}
```

3、401

没有权限。删除操作必须由admin用户完成。

```
{"error": "limited authority"}
```

或

不能对admin账户进行删除。

```
1 {"error": "can not delete admin user"}
```

4、404

删除一个不存在的用户。

```
{"error": "can not find user admin"}
```

5、500

服务器内部报错,无法完成请求。