# SubwayTraffic Platform v0.1.0接口文档

## 登录

#### **URL**:

```
/system/v1/login
```

#### 请求类型: POST

## 请求body示例:

属性名称	属性类型	属性说明
username	string	用户名
password	string	密码

## 返回值:

1、200

登录成功。

```
1 {
2  "login": true,
3  "token": "sdfsdfwer"
4 }
```

返回的token值随机。

### 2, 400

下发的请求body有误。

```
"login": false,
"token": nil,
"error": "BadRequest: Invalid username or password."
}
```

3、403

场景一、服务器理解登录请求,但用户已登录成功,不必重复登录。

```
1 {
2  "login": false,
3  "token": nil,
4  "error": "User logged in."
5 }
```

场景二、下发的用户名或密码错误。

4、404

请求类型有误。

5、500

服务器拒绝访问请求、服务器发生内部错误。

## 退出登录

#### **URL**:

/system/v1/logout

请求类型: GET

### 请求键值对:

key	value	说明
username	admin	请求退出登录的用户名,这里以admin做例。value值是string类型

#### header:

ke	ЭУ	value	说明
to	ken	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

#### 返回值:

1, 200

用户退出登录成功。

```
1 {"logout": true}
```

### 2、400

请求键值对格式有误。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "BadRequest: Invalid username."
4 }
```

## 3、401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

### 4、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

# 获取版本号

#### **URL**:

/system/v1/version

请求类型: GET 请求键值对: 无

header:

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

### 返回值:

1、200

用户获取版本号成功。

```
{"version": "SubwayTraffic Platform v0.1.0.B020"}
```

具体根据版本返回的version值有变化。

#### 2、401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

## 3、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

### 4、503

服务器内部配置文件被破坏,无法完成访问请求。

```
1 {
2  "version": nil,
3  "can not found file: stp.version"
4 }
```

# 获取用户列表

#### **URL**

```
1 /user/v1/users
```

## 请求类型 GET

## **请求键值对** 无

#### header

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

### 返回值

1, 200

获取用户列表成功。

```
"token": "qw2fvo96se",
"create": "2019-11-15 10:20:23"

}

}

}
```

### 2, 401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

### 3,500

服务器拒绝访问请求, 服务器发生内部错误。

## 获取session

#### **URL**

```
/system/v1/session
```

### 请求类型 GET

## **请求键值对** 无

#### header

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

### 返回值

## 1、200

获取用户列表成功。

```
1 {
2    "session": {
3         "_permanent": true,
4         "tuElEI0tFq": "admin"
5     }
6 }
```

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "error": "limited authority"
3 }
```

## 3、500

服务器拒绝访问请求, 服务器发生内部错误。