前言

安装vpnclient分为两个部分,一个是客户端部分,直接安装就可以了。

一个是服务端部分,负责客户端中轮播图、应用图标的设置。

若不安装服务端,客户端只能显示默认的轮播图和应用图标。

客户端部分

安装奇安信客户端

管理员运行GWSetup.exe,默认安装,最后一步不要选择自动运行程序。

安装vpnclient

管理员运行Setup.exe,默认安装完成。

服务端部分

找好服务器,几下服务器的ip。

Nginx安装

Nginx是安装在服务器上的,作为轮播图的服务端。

安装好后,在Nginx的安装目录下的html/images目录下,放三张图片,命名为1.jpg、2.jpg、3.jpg,分别代表了三张轮播图。

注意: 图片必须是jpg格式, 名字必须是1.jpg 2.jpg 3.jpg。 文件不要太大, 分辨率推荐1879*389。

mysql 安装


mysql服务,也是安装在服务器上的,作为应用的图标存储服务使用。

安装过程一路默认,用户root,密码设置为vpnclient

Navicat安装

安装及激活

- 1. 解压
- 2. 安装
- 3. 运行,在弹出的提示框中点击注册
- 4. 运行破解补丁




图中 1:点击Generate,产生一个SerialKeygen,将这个序列号,拷贝到Navicat的注册页面中。 这时,Navicat会提示不能通过,是否进行手动激活,选择是,之后会弹出一个对话框,对话框中 有两个文本框,第一个是请求码。

复制这些请求码, 粘贴到图中2的位置。


点击图中3的Generate,产生激活码,将激活码拷贝到Navicat中进行激活即可。

使用和设置

1. 新建mysql连接,连接名为vpnclient,用户名为root,密码为vpnclient。



2. 新建vpnclient数据库, 然后运行vpnclient.sql, 创建appicon表。



3. 表需要手动维护

第一列代表应用名称。

第二列代表应用对应的图标文件

第三列代表鼠标按下时,应用对应的图标文件。

第四列代表鼠标悬空时,应用对应的图标文件。

