1 并行计算概览

- 并行与分布式系统
 - 分布式系统与并行系统交集: MPI/MapReduce
 - 并行系统与集中系统交集: OpenMP/TBB
- 并行计算总览
 - 并行架构、算法、编程、程序性能、应用

• 什么是并行计算?

- 同时利用多个计算资源解决一个计算问题
 - 程序运行在多个CPU上
 - 一个问题被分解为离散可并发解决的小部分
 - 每一小部分被进一步分解为一组指令序列
 - 每一部分的指令在不同CPU上同时执行
 - 需要一个全局的控制和协调机制
- 可并行的计算问题应该满足
 - 可以分解为同时计算的几个离散片段
 - 在任意时刻可以执行多条指令
 - 多计算资源搜花的时间少于但计算资源的
- 计算资源
 - 多处理器/多核的单台主机
 - 诵讨网络连接的若干数量主机

• 并行计算的优势

- 在自然界,很多复杂的、交叉发生的事件是同时发生的,但是又在同一个时间序列中;
- 与串行计算相比,并行计算更擅长建模、模拟、理解真实复杂的现象
- 节省时间和花销
 - 理论上,给一个任务投入更多的资源将缩短任务的完成时间,减少潜在的代价;
 - 并行计算机可以由多个便宜、通用计算资源构成;
- 解决更大或更复杂的问题
 - 很多问题很复杂,不实际也不可能在单台计算机上解决,例如: Grand Challenges
- 实现并发处理
 - 单台计算机只能做一件事情,而多台计算机却可以同时做几件事情
 - 例如协作网络,来自世界各地的人可以同时工作
- 利用非本地资源

- 当本地计算资源稀缺或者不充足时,可以利用甚至是来自互联网的计算资源。
- 更好地发挥底层并行硬件
 - 现代计算机甚至笔记本都具有多个处理器或者核心;
 - 并行软件就是为了针对并行硬件架构出现的;
 - 串行程序运行在现代计算机上会浪费计算资源;

• 并行计算的用途

- 科学和工程计算
 - 大气、地球、环境; 物理核能、例子模拟、高压、高分子; 生物科技、遗传学
- 工业和商业用途
 - 大数据、数据库、数据挖掘;石油勘探;Web搜索引擎、医学图像处理
- 在全球范围各个领域得到广泛应用

并行计算发展的驱动力


- 应用发展趋势
 - 在硬件可达到的性能与应用对性能的需求之间存在正反馈
 - 大量设备、用户、内容涌现
 - 大数据: 大数据正逐渐成为新的生产资料
 - 云计算兴起: 廉价硬件, 应用弹性扩展; 应用种类繁多, 负载异构型增加
- 架构发展趋势
 - CPU架构技术经历了四代:电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路 (VLSI)

VLSI最的特色是在于对并行化的利用,不同的VLSI时代具有不同的并行粒度:

- 1). 1985年之前: bit水平的并行,从4bit->8 bit->16bit (数据通路)
 - a. 32bit后并行化速度放慢?
 - b. 最近几年64bit才被广泛使用, 128bit还很遥远, (非性能限制)
 - c. 32bit并行技术的应用导致了计算机性能的显著提高
- 2). 80年代到90年代: 指令水平的并行
 - a. 流水线、简单指令集、先进的编译技术 (RISC)
 - b. 片上缓存 (caches) 和功能部件 =>超变量执行
 - c. 更复杂控制机制: 乱序执行、推测、预测, 用于控制转换和延迟问题:
- 3). 线程水平的并行
 - 现代并行计算的主要方式:线程并行。
- VLSI 最的特色是在于对并行化的利用,不同的 VLSI 时代具有不同的并行粒度:
 - bit 级并行
 - 指令级并行
 - 线程水平的并行
- 其中,有摩尔定律支持芯片行业的发展:「芯片上的集成晶体管数量每 18 个月增加一倍」。
- 2000年以前
 - 单处理器性能处于增加状态

- 同样的串行程序在新的硬件上执行速度变快
- MHZ、GHZ
- 发展趋势的变化
 - CPU主频增长越来越缓慢,摩尔定律失效
 - 发展趋势不再是高速的 CPU 主频, 而是「多核」。
- 如何提高CPU的处理速度
 - 1990年之前的解决方式
 - 增加时钟频率
 - 深化流水线: 采用更多、更短的流水阶段
 - 芯片的工作温度会过高
 - 推测超标量——多条指令同时执行(指令级并行)
 - 硬件自动找出串行程序中的能够同时执行的独立指令集和
 - 硬件预测分支指令: 在分支指令实际发生之前先推测执行
 - 最终出现收益下降
 - 优点:程序员不需要知道这些过程的细节
 - 2000年之后
 - 时钟频率很难再增加
 - 推测超标量触到天花板,收益下降
 - 利用额外的晶体管在芯片上构建更多更简单的处理器
 - 后来发展,延申出了并行计算机和并行计算集群。
 - 未来属于异构、多核的SOC架构, SOC: system on chip
 - 所有超级计算机都在使用众核处理器
- 并行计算机
 - 从硬件角度来看, 今天的单个计算机都是并行计算机
 - 多个功能单元
 - 多个执行单元或核心
 - 多个硬件线程
- 并行计算集群: 多个单独的计算机通过网络连接起来形成计算集群
 - 每个节点都是一个多处理器并行机
 - 每个计算节点通过Infiniband、网络连接
- 并行计算发展驱动力
 - Moore's law新解
 - 每两年芯片上的核心数目就会翻倍
 - 时钟频率不再增加甚至更低
 - 需要处理具有很多并发线程的系统
 - 需要处理芯片内并行和芯片之间的并行

- 需要处理异构和各种规范
- 并行计算不仅仅是硬件



- ▶ VAX 指令的谬论:
 - 1. 对于高阶抽象只用一条指令表示;
 - 2. 单条硬件指令真的快吗?
- ▶ RISC指令的设计思想:
 - 1. 全系统设计:
 - 2. 从全局角度设计硬件机制;
 - 3. 跨组件优化
- ➤ 当前程序员看不到汇编语言,甚至看 不到底层C语言。

并行编程!

• 并行编译器的局限

- 编译器做到了有限的并行检测和程序转换
 - 执行级的并行,只能检测到basic block
 - 少量的嵌入的for
 - 分析技术如:数据依赖分析、指针分析、流敏感分析,难以应用到大规模程序中
- 比较成功的做法是让人学习如何编写并行程序
- 并行编程的例子
 - 使用 OS 线程编程,可能会变得复杂且容易出错

• 并行编程的难点

- 找到尽可能多的并行点
- 粒度: 函数级并行、线程级并行还是进程级并行
- 局部性:并行化之后是否能够利用局部数据
- 负载均衡:不同线程、不同core之间的负载分布
- 协作与同步
- 性能模型:所有这些难点让并行编程比串行编程复杂得多
- 并行编程与串行编程的比较
 - 编程代价不同、优势不同
 - 并行编程需要不同的,不熟悉的算法
 - 并行编程必须利用不同的问题抽象
 - 并行程序的行为更为复杂
 - 更难以控制程序不同组件之间的交互

- 需要掌握更多编程工具、更多知识
- 编写并行程序
 - 任务并行:将一个问题划分成多个不同的子任务分别在不同的core上运行
 - 数据并行:将问题所涉及的数据拆分到不同的core上执行;每个core运行的是相同的程序
- 并行程序之间的协作
 - cores之间通常需要相互协作
 - 通信:一个或多个core会将他们当前计算结果发送到其他core上
 - 负载均衡:在core之间平衡分配任务,这样不至于出现某个core过载的现象,减少尾长
 - 同步:每个core独立运行,在某些点上,确保core之间的状态同步
- Amdahl's law
 - 用于度量并行程序的加速效果, 理想的并行加速效果

Speedup =
$$\frac{\text{1-thread execution time}}{n\text{-thread execution time}}$$

- $speedup = rac{1}{(1-p)+p/n}$
 - p为并行计算部分所占的比例, n为并行处理结点的个数
- 理想现实差距太大的原因
 - 应用程序只有一部分可以并行执行
 - 大量的串行代码降低并行性能
- 编程模型

Standardized parallel programming platforms

- OpenMP
- Message Passing Interface (MPI)
- Posix Threads (pthreads)
- Open Computing Language (OpenCL)

以上内容整理于 幕布文档