# 递易快递柜收衣柜跨业务V1.0接口方案

### 前言

加密方式同以前,以下接口只列出接口参数

## 1、管理员退柜

说明: 当格口详情为其他包裹订单类型时,管理员退柜按钮调用该接口

#### 接口请求入参

请求地址: ClothingCabinet/Jurisdiction/AdminReturn

参数名	必选	类型	说明
DeviceSn	是	string	设备编号
CellSn	是	string	格口编码
BizSceneType	是	int	业务场景类型 传2
BizOrderId	是	string	订单ID

#### 业务场景类型分为

- 取件开箱 1
- 管理员退柜开箱 2
- 仅开箱 3

#### 接口请求出参

参数名	类型	说明
Data - IsSuccess	bool	操作成功/失败
Code	integer	返回状态码
Message	string	错误提示

# 2、格口锁定/解锁

- 说明1: 空格口增加"格口锁定"按钮,ERP用户手动点击"锁定格口"后,格口变为锁定状态,该格口无法投递包裹。
- 说明2: 锁定状态的格口有"解除锁定"按钮, ERP用户点击"解除锁定"后, 该格口变为空格口, 此格口可以投递包裹。

#### 接口请求入参

请求地址: ClothingCabinet/Jurisdiction/LockCell

	参数名	必选	类型	说明
•	DeviceSn	是	string	设备编号
	CellId	是	string	格口ld
	LockStatus	是	int	锁定还是解锁
	LockRemark	是	string	锁定理由

#### LockStatus的值定义为

- 锁定1
- 解锁 0

#### 接口请求出参

参数名	类型	说明
Data - IsSuccess	bool	操作成功/失败
Code	integer	返回状态码
Message	string	——————— 错误提示

# 3、远程开箱

说明: 当格口详情为其他包裹订单类型时, 远程开箱按钮调用该接口

### 接口请求入参

请求地址: ClothingCabinet/Jurisdiction/OpenCell

参数名	必选	类型	说明
DeviceSn	是	string	设备编号
CellSn	是	string	格口编码
BizSceneType	是	int	业务场景类型 传3
BizOrderId	是	string	订单ID

#### 业务场景类型分为

- 取件开箱 1
- 管理员退柜开箱 2
- 仅开箱 3

### 接口请求出参

参数名	类型	说明
Data - IsSuccess	bool	开启操作成功/失败

参数名	类型	说明	
Code	integer	返回状态码	
Message	string		