Instructivo

Taller AJAX

versión 1.0

Preparado por:

Angelo Ortega Ramírez 2017080055 José Evelio Castro Quesada 2016086968 José Gómez Casasola 2016095929 Alejandro Tapia Barboza 2016167784

3 de Enero del 2019

Introducción


A continuación se presenta el instructivo con los elementos requeridos a instalar para poder realizar el taller de AJAX y sus respectivos pasos para una instalación correcta.

Instructivo


Para poder hacer uso de AJAX es necesario correr el programa que se cree en un servidor. Por ello, las siguientes instrucciones describen cómo instalar un servidor para Node.js.

Para instalar node.js se deben seguir los siguientes pasos (para descargar únicamente el servidor y hacer uso del mismo ver pasos del 7-10):


1) Descargar Node.js en el siguiente enlace: https://nodejs.org/en/




2) Descarga la versión de preferencia (se recomiendo la 12.14.0 para evitar problemas de compatibilidad).



3) Guardan el archivo Instalador



4) Se abre el archivo en la carpeta de descargar y se da ejecutar.



- 5) Se siguen los pasos del instalador.
- 6) Una vez finalizada la instalación puede comprobarse si está funcionando correctamente abriendo la consola de comando y ejecutando el comando node

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.535]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Evelio>node
> console.log("Funciono correctamente");
Funciono correctamente
undefined
>
```

- 7) Para instalar el paquete http-server de manera global, en la consola de comando se escribe el comando: npm install -g http-server
- 8) Cambie a la dirección de la carpeta en la que desarrollará el taller:

```
Símbolo del sistema
C:\Users\Evelio>cd C:\Users\Evelio\Desktop\AJAX
```

9) Inicie el servidor con el comando: http-server


```
C:\Users\Evelio\Desktop\AJAX>http-server
Starting up http-server, serving ./
Available on:
  http://192.168.0.120:8080
  http://127.0.0.1:8080

Hit CTRL-C to stop the server
```

10) El servidor local puede ser hallado por defecto en: http://localhost:8080



Index of /



Node.js v10.15.1/ ecstatic server running @ localhost:8080