

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — OpenCAD · Misión 3: Circulación + cantero + áreas

Espacios Verdes · Video oc-m3-circulacion-cantero-charon. Web: <https://www.opencadstudio.com/app/>

Partís de mi-jardin-base.dwg (PERIMETRO 12×8). Agregás circulación 18 m² y cantero 6 m².

Paso 1. Contexto

Tres contornos: terreno 96 m², sendero 18 m², cantero 6 m².




Figura 1. Terreno base

Tip: No redibujes el perímetro: usá el DWG de M2.

Paso 2. Capa CIRCULACION

Capas → CIRCULACION — Establecer actual. Cerrar.




Figura 2. CIRCULACION actual

Tip: Cambiar actual no mueve objetos existentes.

Paso 3. RECTANG circulación

RECTANG #0,1500 #12000,3000. Ancho de paso 1500 mm.




Figura 3. Franja de circulación

Tip: Sin # la segunda esquina puede ser relativa.

Paso 4. Verificar circulación

Clic en borde. Propiedades: polilínea, CIRCULACION, área 18 m². Esc.




Figura 4. Propiedades del sendero

Tip: Clic en el borde, no en el vacío.

Paso 5. Capa VEGETACION

Capas → VEGETACION → Establecer actual.




Figura 5. VEGETACION actual

Tip: Color verde PorCapa ayuda a leer en pantalla.

Paso 6. RECTANG cantero

RECTANG #2000,4000 #5000,6000 (3×2 m).




Figura 6. Cantero

Tip: A 2000 del borde izquierdo y 4000 del inferior.

Paso 7. Áreas

Cantero 6 m²; perímetro 96 m². Tres contornos listos.




Figura 7. Propiedades del cantero

Tip: Léé Propiedades; no uses una cota a mano como prueba.

Paso 8. Guardar

Guardar como mi-jardin-base.dwg (DWG). Descarga en la web.




Figura 8. Guardado

Tip: Ctrl+Shift+S. Circulación y cantero listos para M4.

Checklist

- CIRCULACION actual + RECTANG #0,1500 #12000,3000
- VEGETACION actual + RECTANG #2000,4000 #5000,6000
- Áreas ~96 / 18 / 6 m² en Propiedades
- DWG guardado