


# Topología



## Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/D
	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/D
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

## **Objetivos**

#### Parte 1: Establecer la topología e inicializar los dispositivos

- Configurar los equipos para que coincidan con la topología de la red.
- inicializar y volver a cargar el router y el switch.

## Parte 2: Configurar dispositivos y verificar la conectividad

- Asignar una dirección IP estática a la NIC de la PC-A.
- configurar los parámetros básicos en el R1.
- configurar los parámetros básicos en el S1.
- Verificar la conectividad de la red.

#### Parte 3: Recopilar información sobre los dispositivos de red

- Recopilar información sobre el R1 mediante los comandos de CLI del IOS.
- Recopilar información sobre el S1 mediante los comandos de CLI del IOS.
- Recopilar información sobre la PC-A mediante la CLI del símbolo del sistema.

#### Información básica/situación

La documentación de una red en funcionamiento es una de las tareas más importantes que puede realizar un profesional de red. Tener la documentación correspondiente de las direcciones IP, los números de modelo, las versiones del IOS y los puertos utilizados, así como probar la seguridad, puede resultar muy útil para resolver los problemas de una red.

En esta práctica de laboratorio, armará una red pequeña, configurará los dispositivos, implementará seguridad básica y documentará las configuraciones mediante la emisión de diversos comandos en el router, el switch y la PC para recopilar la información.

**Nota**: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

**Nota**: asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

#### Recursos necesarios

- 1 router (Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 1 switch (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)
- 1 computadora (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Parte 1: establecer la topología e inicializar los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red, borrará cualquier configuración, de ser necesario, y configurará los parámetros básicos del router y el switch.

## Paso 1: realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

- a. Conecte los dispositivos tal como se muestra en la topología y realice el cableado según sea necesario.
- b. Encienda todos los dispositivos de la topología.

#### Paso 2: inicializar y volver a cargar el router y el switch.

# Parte 2: Configurar dispositivos y verificar la conectividad

En la parte 2, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos del router y el switch. Consulte la topología y la tabla de direccionamiento que se encuentran al principio de esta práctica de laboratorio para obtener información sobre nombres de dispositivos y direcciones.

**Nota:** en el apéndice A, se proporcionan detalles de configuración para los pasos de la parte 2. Antes de consultar el apéndice, intente completar la parte 2.

## Paso 1: Configurar la dirección IPv4 para la PC

Configure la dirección IPv4, la máscara de subred y la dirección de gateway predeterminado para la PC-A según la tabla de direccionamiento.

#### Paso 2: Configurar el router.

Si necesita ayuda para realizar el paso 2, consulte el apéndice A.

- a. Acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
- b. Configure la hora correcta en el router.

- c. Ingrese al modo de configuración global.
  - 1) Asigne un nombre de dispositivo al router según la topología y la tabla de direccionamiento.
  - 2) Desactive la búsqueda del DNS.
  - Cree un mensaje MOTD que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
  - 4) Asigne class como la contraseña encriptada del modo EXEC privilegiado.
  - 5) Asigne **cisco** como la contraseña de consola y habilite el acceso de inicio de sesión a la consola.
  - 6) Encripte las contraseñas de texto no cifrado.
  - 7) Cree un nombre de dominio cisco.com para el acceso por SSH.
  - 8) Cree un usuario denominado admin con la contraseña secreta cisco para el acceso por SSH.
  - 9) Genere una clave de módulo RSA. Use 512 para la cantidad de bits.
- d. Configure el acceso a las líneas VTY.
  - 1) Use la base de datos local para la autenticación de SSH.
  - 2) Habilite SSH solo para el acceso de inicio de sesión.
- e. Vuelva al modo de configuración global.
  - 1) Cree la interfaz Loopback 0 y asigne la dirección IP según la tabla de direccionamiento.
  - 2) Configure y habilite la interfaz G0/1 en el router.
  - 3) Configure las descripciones de interfaz para G0/1 y L0.
  - 4) Guarde el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

#### Paso 3: Configurar el switch.

Si necesita ayuda para realizar el paso 3, consulte el apéndice A.

- a. Acceda al switch mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
- b. Configure la hora correcta en el switch.
- c. Ingrese al modo de configuración global.
  - 1) Asigne un nombre de dispositivo al switch según la topología y la tabla de direccionamiento.
  - 2) Desactive la búsqueda del DNS.
  - 3) Cree un mensaje MOTD que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
  - 4) Asigne **class** como la contraseña encriptada del modo EXEC privilegiado.
  - 5) Cifre las contraseñas de texto no cifrado.
  - 6) Cree un nombre de dominio **cisco.com** para el acceso por SSH.
  - 7) Cree un usuario denominado admin con la contraseña secreta cisco para el acceso por SSH.
  - 8) Genere una clave de módulo RSA. Use **512** para la cantidad de bits.
  - 9) Cree y active una dirección IP en el switch según la topología y la tabla de direccionamiento.
  - 10) Configure el gateway predeterminado en el switch.
  - 11) Asigne cisco como la contraseña de consola y habilite el acceso de inicio de sesión a la consola.
- d. Configure el acceso a las líneas VTY.

- 1) Use la base de datos local para la autenticación de SSH.
- 2) Habilite SSH solo para el acceso de inicio de sesión.
- 3) Ingrese al modo correspondiente para configurar las descripciones de interfaz de F0/5 y F0/6.
- 4) Guarde el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

#### Paso 4: Verificar la conectividad de la red.

- a. Desde el símbolo del sistema en la PC-A, haga ping a la dirección IP de la VLAN 1 del S1. Si los pings no se realizaron correctamente, resuelva los problemas de configuración física y lógica.
- b. En el símbolo del sistema de la PC-A, haga ping a la dirección IP del gateway predeterminado en el R1. Si los pings no se realizaron correctamente, resuelva los problemas de configuración física y lógica.
- c. En el símbolo del sistema de la PC-A, haga ping a la interfaz loopback en R1. Si los pings no se realizaron correctamente, resuelva los problemas de configuración física y lógica.
- d. Vuelva a acceder al switch mediante la consola y haga ping a la dirección IP de G0/1 en el R1. Si los pings no se realizaron correctamente, resuelva los problemas de configuración física y lógica.

# Parte 3: Recopilar información sobre los dispositivos de red

En la parte 3, utilizará una variedad de comandos para recopilar información sobre los dispositivos en la red, así como algunas características de rendimiento. La documentación de la red es un componente muy importante de la administración de una red. La documentación de la topología física y lógica es importante, al igual que la verificación de los modelos de plataforma y las versiones del IOS de los dispositivos de red. Tener conocimientos de los comandos adecuados para recopilar esta información es fundamental para los profesionales de red.

#### Paso 1: Recopilar información sobre el R1 mediante los comandos del IOS.

Uno de los pasos más básicos consiste en recopilar información sobre el dispositivo físico, así como la información del sistema operativo.

Emita el comando adeci	uado para obtener la siguiente información:
Modelo de router:	
Versión del IOS:	·
RAM total:	
NVRAM total:	· <del></del>
Memoria flash total:	· <del></del>
Archivo de imagen de IC	DS:
Registro de configuració	n:
Paquete de tecnología:	
¿Qué comando emitió p	ara recopilar la información?

<ul> <li>Emita el comando adecuado para mostrar un resumen de la información importante sobre las int del router. Escriba el comando y registre sus resultados a continuación.</li> </ul>						bre las interfaces	S	
	Nota: regis	tre solo las i	interfaces que	tengan direcciones IF	P.			
			1 : : 1 1 2 2 1 1 1 1 1					_
C.		mando adec a continuaci		strar la tabla de enrut	amiento. Es	scriba el comano	lo y registre sus	
	·	4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
d.				a asignación de direco ultados a continuació		ара 2 у сара 3 е	n el router?	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
e.				nación detallada sobre do a continuación.	e todas las	interfaces en el ı	outer o sobre un	a
f.	Cisco tiene un protocolo muy eficaz que funciona en la capa 2 del modelo OSI. Este protocolo puede ayudarlo a delinear la forma en que se conectan físicamente los dispositivos Cisco, así como a determinar los números de modelo e incluso el direccionamiento IP y las versiones del IOS. ¿Qué comandos usaría en el router R1 para obtener información sobre el switch S1 que le ayude a completar la siguiente tabla?							
	ntificador del spositivo	Interfaz local	Capacidad	N.º de modelo	ID del puerto remoto	Dirección IP	Versión del IOS	
	Comando:							

g.	Una prueba muy simple de los dispositivos de red consiste en ver si se puede acceder a estos mediante Telnet. No obstante, tenga en cuenta que Telnet no es un protocolo seguro. No se debe habilitar en la mayoría de los casos. Con un cliente Telnet, como Tera Term o PuTTY, intente acceder al R1 mediante Telnet con la dirección IP del gateway predeterminado. Registre sus resultados a continuación.
h.	En la PC-A, realice pruebas para asegurar que SSH funcione correctamente. Con un cliente SSH, como Tera Term o PuTTY, acceda al R1 mediante SSH desde la PC-A. Si recibe un mensaje de advertencia con respecto a otra clave, haga clic en <b>Continue</b> (Continuar). Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña correspondientes que creó en la parte 2. ¿Tuvo éxito?
	Las distintas contraseñas configuradas en el router deben ser tan seguras y protegidas como sea posible.
	<b>Nota:</b> las contraseñas utilizadas para la práctica de laboratorio ( <b>cisco</b> y <b>class</b> ) no cumplen con las prácticas recomendadas para las contraseñas seguras. Estas contraseñas se usan simplemente por cuestiones de practicidad para realizar las prácticas de laboratorio. De manera predeterminada, la contraseña de consola y todas las contraseñas de vty configuradas se muestran como texto no cifrado en el archivo de configuración.
i.	Verifique que todas las contraseñas en el archivo de configuración estén encriptadas. Escriba el comando y registre sus resultados a continuación.
	Comando:
	¿Está encriptada la contraseña de consola?
	¿Está encriptada la contraseña de SSH?
Paso	2: Recopilar información sobre el S1 mediante los comandos del IOS.
М	luchos de los comandos que usó en R1 se pueden utilizar con el switch. Sin embargo, existen algunas ferencias con algunos de los comandos.
a.	Emita el comando adecuado para obtener la siguiente información:
	Modelo de switch:
	Versión del IOS:
	NVRAM total:
	Archivo de imagen de IOS:
	¿Qué comando emitió para recopilar la información?
b.	
b.	Emita el comando adecuado para mostrar un resumen de la información clave sobre las interfaces del
b.	Emita el comando adecuado para mostrar un resumen de la información clave sobre las interfaces del switch. Escriba el comando y registre sus resultados a continuación.
b.	Emita el comando adecuado para mostrar un resumen de la información clave sobre las interfaces del switch. Escriba el comando y registre sus resultados a continuación.
b.	Emita el comando adecuado para mostrar un resumen de la información clave sobre las interfaces del switch. Escriba el comando y registre sus resultados a continuación.

direcciones MAC dinámicas en el siguiente espacio.

	<del></del>							
d.	<ul> <li>d. Verifique que el acceso a VTY por Telnet esté deshabilitado en el S1. Con un cliente Telnet, como Term o PuTTY, intente acceder al S1 mediante Telnet con la dirección 192.168.1.11. Registre sus resultados a continuación.</li> </ul>							
e.	Tera Term o con respecto	En la PC-A, realice pruebas para asegurar que SSH funcione correctamente. Con un cliente SSH, como Tera Term o PuTTY, acceda al S1 mediante SSH desde la PC-A. Si recibe un mensaje de advertencia con respecto a otra clave, haga clic en <b>Continue</b> . Inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña adecuados. ¿Tuvo éxito?						
f.	Complete la :	siguiente tal	ola con informa	ación sobre el rout	er R1 utiliza	ando los comand	os adecuados e	
	ld. del dispositivo	Interfaz Iocal	Capacidad	N.º de modelo	ID del puerto remoto	Dirección IP	Versión del IOS	
g.			ontraseñas en esultados a co	el archivo de cont entinuación.	figuración e	stén encriptadas	. Escriba el	
	Comando: _							
	¿Está encrip	tada la conti	raseña de cons	sola?		<del> </del>		
30	3: Recopilar	informaci	ón sobre la P	C-A.				
	•			de Windows, reco	pilará inforr	nación sobre la f	PC-A.	
		o del sistema		emita el comando	•			
	¿Cuál es la dirección IP de la PC-A?							
	¿Cuál es la máscara de subred de la PC-A? ¿Cuál es la dirección de gateway predeterminado de la PC-A? ¿Cuál es la dirección MAC de la PC-A?							

b.	Emita el comando adecuado para probar el stack de protocolos TCP/IP con la NIC. ¿Qué comando utilizó?
C.	Haga ping a la interfaz loopback del R1 desde el símbolo del sistema de la PC-A. ¿El ping se realizó correctamente?
d.	Emita el comando adecuado en la PC-A para rastrear la lista de saltos de router para los paquetes provenientes de la PC-A a la interfaz loopback en R1. Registre el comando y el resultado a continuación. ¿Qué comando utilizó?
e.	Emita el comando adecuado en la PC-A para buscar las asignaciones de direcciones de capa 2 y capa 3 que se realizaron en la NIC. Registre sus respuestas a continuación. Registre solo las respuestas para la red 192.168.1.0/24. ¿Qué comando utilizó?
Refle	xión
¿Ρ	or qué es importante registrar los dispositivos de red?

#### Tabla de resumen de interfaces del router


Resumen de interfaces del router							
Modelo de Ethernet Interface #1 router		Interfaz Ethernet n.º 2	Serial Interface #1	Interfaz serial n.º 2			
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)			
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			

**Nota**: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz.

# Apéndice A: Detalles de configuración para los pasos de la parte 2

## Paso 1: Configurar la dirección IPv4 para la PC.

Configure la dirección IPv4, la máscara de subred y la dirección de gateway predeterminado para la PC-A según la tabla de direccionamiento que se encuentra al principio de esta práctica de laboratorio.



## Paso 2: Configurar el router.

a. Acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.

```
Router> enable
Router#
```

b. Configure la hora correcta en el router.

```
Router# clock set 10:40:30 6 February 2013
Router#
```

c. Ingrese al modo de configuración global.

```
Router# config t
Router(config)#
```

1) Asigne un nombre de host al router. Use la topología y la tabla de direccionamiento como pautas.

```
Router(config) # hostname R1
R1(config) #
```

2) Desactive la búsqueda del DNS.

```
R1(config) # no ip domain-lookup
```

 Cree un mensaje MOTD que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.

```
R1(config) # banner motd #Warning! Unauthorized Access is prohibited.#
```

4) Asigne class como la contraseña encriptada del modo EXEC privilegiado.

```
R1(config) # enable secret class
```

5) Asigne **cisco** como la contraseña de consola y habilite el acceso de inicio de sesión a la consola.

```
R1(config)# line con 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
```

6) Encripte las contraseñas de texto no cifrado.

```
R1(config) # service password-encryption
```

7) Cree un nombre de dominio **cisco.com** para el acceso por SSH.

```
R1(config)# ip domain-name cisco.com
```

Cree un usuario denominado admin con la contraseña secreta cisco para el acceso por SSH.

```
R1(config)# username admin secret cisco
```

9) Genere una clave de módulo RSA. Use 512 para la cantidad de bits.

```
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 512
```

- d. Configure el acceso a las líneas VTY.
  - 1) Use la base de datos local para la autenticación de SSH.

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
```

2) Habilite SSH solo para el acceso de inicio de sesión.

```
R1(config-line) # transport input ssh
```

e. Vuelva al modo de configuración global.

```
R1(config-line)# exit
```

1) Cree la interfaz Loopback 0 y asigne la dirección IP según la tabla de direcciones.

```
R1(config) # interface loopback 0
R1(config-if) # ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
```

2) Configure y habilite la interfaz G0/1 en el router.

```
R1(config-if)# int g0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shut
```

3) Configure las descripciones de interfaz para G0/1 y L0.

```
R1(config-if)# description Connected to LAN
R1(config-if)# int lo0
R1(config-if)# description Emulate ISP Connection
```

4) Guarde el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

```
R1(config-if)# end
R1# copy run start
```

#### Paso 3: Configurar el switch.

a. Acceda al switch mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.

```
Switch> enable
Switch#
```

b. Configure la hora correcta en el switch.

```
Switch# clock set 10:52:30 6 February 2013
```

c. Ingrese al modo de configuración global.

```
Switch# config t
```

1) Asigne un nombre de host al switch según la topología y la tabla de direccionamiento.

```
Switch(config) # hostname S1
```

2) Desactive la búsqueda del DNS.

```
S1(config) # no ip domain-lookup
```

3) Cree un mensaje MOTD que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.

```
S1(config) # banner motd #Warning! Unauthorized access is prohibited.#
```

Asigne class como la contraseña encriptada del modo EXEC privilegiado.

```
S1(config)# enable secret class
```

5) Cifre las contraseñas de texto no cifrado.

```
S1(config)# service password-encryption
```

6) Cree un nombre de dominio cisco.com para el acceso por SSH.

```
S1(config)# ip domain-name cisco.com
```

7) Cree un usuario denominado admin con la contraseña secreta cisco para el acceso por SSH.

```
S1(config) # username admin secret cisco
```

- 8) Genere una clave de módulo RSA. Use 512 para la cantidad de bits.
- S1(config) # crypto key generate rsa modulus 512
- 9) Cree y active una dirección IP en el switch según la topología y la tabla de direccionamiento.

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
S1(config-if)# no shut
```

10) Configure el gateway predeterminado en el switch.

```
S1(config) # ip default-gateway 192.168.1.1
```

11) Asigne cisco como la contraseña de consola y habilite el acceso de inicio de sesión a la consola.

```
S1(config-if) # line con 0
S1(config-line) # password cisco
S1(config-line) # login
```

- d. Configure el acceso a las líneas VTY.
  - 1) Use la base de datos local para la autenticación de SSH.

```
S1(config-line)# line vty 0 15
S1(config-line)# login local
```

- 2) Habilite SSH solo para el acceso de inicio de sesión.
- S1(config-line)# transport input ssh
- 3) Ingrese al modo de configuración correspondiente para configurar las descripciones de interfaz de F0/5 y F0/6.

```
S1(config-line)# int f0/5
S1(config-if)# description Connected to R1
S1(config-if)# int f0/6
S1(config-if)# description Connected to PC-A
```

4) Guarde el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

```
S1(config-if)# end
S1# copy run start
```