Android ADB常用指令



Anne_胖达 关注

2016.12.20 11:53:50 字数 567 阅读 1,272

Android ADB常用指令

```
启动adb服务
```

adb start-server

关闭adb服务

adb kill-server

查看连接的设备

adb devices

adb通过IP连接设备

adb connect ip:port

adb指定IP断开连接

adb disconnect ip:port

清空日志缓存

adb logcat -c

抓取日志到指定路径

adb logcat -v time > c:*****.log

抓取日志到sdcard

adb logcat -v time > /mnt/sdcard/*****.log &

安装app,如果连接了多台设备,需要添加-s <serialNumber>来处理

adb install -r xxxx.apk

```
卸载app
  adb uninstall packagename
进入shell环境
  adb shell
清除应用的数据
  adb shell pm clear packagename
查看栈顶Activity的信息
  adb shell dumpsys activity top
查看进程信息
  adb shell ps
查看所有已安装应用的包名信息
  adb shell pm list packages -f
查看各种信息ams
  adb shell dumpsys activity
查看包信息
  adb shell dumpsys package
内存使用情况Memory Usage
  adb shell dumpsys meminfo [packagename]
从手机复制文件到pc上
  adb pull <remote> <local>
复制文件到手机上
```

adb push <local> <remote>

```
查看手机CPU信息
```

adb shell cat /proc/cpuinfo

获取手机磁盘空间

adb shell df

获取手机系统版本

adb shell getprop ro.build.version.release

Memory Use Over Time

adb shell dumpsys procstats

Graphics State

adb shell dumpsys gfxinfo

显示UI边界

adb shell setprop debug.layout true

开启调试 GPU 过度绘制

adb shell setprop debug.hwui.overdraw show

关闭调试 GPU 过度绘制

adb shell setprop debug.hwui.overdraw false

查看设备中能直接访问的App

adb shell dumpsys package queryies

查询/修改/还原当前设备的尺寸

adb shell wm size adb shell wm size 1920x1080 adb shell wm size reset

查看/修改/还原当前设备的density

adb shell wm density adb shell wm density 480 adb shell wm density reset

修改/还原屏幕内边距修改屏幕内边距(左上右下)

adb shell wm overscan 20,20,20,20 adb shell wm overscan reset

截图

adb shell screencap -p /data/data/file.png

获取当前窗口名称

adb shell dumpsys window | grep mCurrent

其他指令

网络抓包,将tcpdump文件push进设备(shell下)

```
tcpdump -p -vv -s 0 -w /data/data/capture.pcap
tcpdump -i any -s 0 -w /data/data/capture.pcap
```

monkey

eg.adb shell monkey -p packagename -v 500 > monkey_log.txt 向指定包名发送500个随机事件,并写入monkey_log.txt

adb shell monkey [options]

Log.isLoggable的使用姿势

adb shell setprop log.tag.Main D

测试应用启动性能