文章目录

- <u>一、pip介绍</u>
- ○ <u>1、pip是什么?</u>
 - o 2、怎么操作pip?
- 二、pip常用命令
- <u>查看pip所在路径</u>
 - o <u>查看pip版本</u>
 - o pip升级命令
 - o <u>安装包</u>
 - o 全局设置镜像源地址
 - 卸载包
 - 搜索包
 - 查看所有安装的包
 - 查看安装包的详细信息
 - 更新指定的包
 - 查看需要更新的包
 - o <u>查看帮助</u>

_

• 三、安装报错问题


一、pip介绍

1、pip是什么?

什么是 pip? pip 是 Python 中的标准库管理器。它允许你安装和管理不属于 Python标准库 的其它软件包。

2、怎么操作pip?

1) window电脑点击 win键+ R, 输入: cmd



2) 输入对应的pip命令



二、pip常用命令

查看pip所在路径

where pip

查看pip版本

```
pip -V
pip --version
```

pip升级命令

```
python -m pip install --upgrade pip
```

如果pip 默认源的网络连接较差,临时使用本镜像站来升级:

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip -U
```

安装包

第一种:

pip install package_name #这里的package_name是要安装的第三方库名

第二种(推荐使用,下载更快): 使用国内镜像源

pip install package_name -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

国内镜像源

● 阿里云: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ (推荐使用)

• 清华大学: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

• 豆瓣: <u>http://pypi.douban.com/simple/</u>

第三种(指定包版本号):

```
pip install package name=版本号
```

第四种(本地文件安装):


- 下载包: https://pypi.org/
- 搜索包名



• 找到对应版本



点击下载



● 下载对应whl文件(我python版本是3.8,电脑window64位)

pymssql-2.2.2-cp38-cp38-win_amd64.whl (1.5 MB) Wheel cp38

• 执行安装命令

pip install C:\Users\Administrator\Downloads\pymssql-2.2.2-cp38-cp38-win_amd64.whl #后面是包所在路径和包名

• 安装成功:

```
國 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                                                                                                                \times
 C:\Users\Administrator\pip install C:\Users\Administrator\Downloads\pymssq1-2.2.2-cp38-cp38-win_amd64.whl
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Processing c:\users\administrator\downloads\pymssq1-2.2.2-cp38-cp38-win_amd64.whl
Installing collected packages: pymssql
Successfully installed pymssq1-2.2.2
 C:\Users\Administrator>pip list
                       Version
 Package
                       1. 21. 3
1. 3. 4
numby
pandas
                       0.04
pymssq1
 ython-dateutil
 pytz
 setuptools
                       1.16.0
                                                                                                                            CSDN @大数据_小葛
 :\Users\Administrator>_
```

全局设置镜像源地址

pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

卸载包

pip uninstall package_name #这里的package_name是要卸载的第三方库名

搜索包

pip search package_name

查看所有安装的包

pip list

查看安装包的详细信息

pip show package_name

更新指定的包

pip install --upgrade package_name

查看需要更新的包

pip list --outdated

查看帮助

```
pip -h
pip --help
```

Usage:

pip<command>[options]

Commands:

install 安装包. uninstall 卸载包.

freeze 按着一定格式输出已安装包列表

list列出已安装包.show显示包详细信息.

search 搜索包,类似yum里的search.

wheel Buildwheelsfromyourrequirements. 不推荐.Zipindividualpackages. zip 不推荐.Unzipindividualpackages. unzip

不推荐.Createpybundles. bundle

help 当前帮助.

GeneralOptions:

显示帮助. -h,--help

更多的输出,最多可以使用3次 -v,--verbose

现实版本信息然后退出. -V,--version

最少的输出. -q,--quiet

覆盖的方式记录verbose错误日志,默认文件:/root/.pip/pip.log --log-file<path>

--log<path> 不覆盖记录verbose输出的日志.

Specifyaproxyintheform[user:passwd@]proxy.server:port. --proxy<proxy>

连接超时时间(默认15秒)。 --timeout<sec>

--exists-action<action> Defaultactionwhenapathalreadyexists:(s)witch,(i)gnore,

(w)ipe,(b)ackup.

证书. --cert<path>

###

三、安装报错问题

权限问题报错

WARNING: The repository located at mirrors.aliyun.com is not a trusted or secure host and is being ignored. If this repository is available via HTTPS we recommend you use HTTPS instead, otherwise you may silence this warning and allow it anyway with '--trusted-host mirrors.aliyun.com'.



此存储库通过HTTPS可用,我们建议您改为使用HTTPS,否则您可能会通过 "--trusted host mirrors.aliyun.com"使此警告静音并允许它。



警告: 位于mirrors.aliyun.com的存储库不是受信任或安全的主机,将被忽略。如果





加上 --trusted-host mirrors.aliyun.com后缀

pip install pymssql -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --trusted-host mirrors.aliyun.com

