Fiche de procédure :

<u>Installation Windows Server</u> <u>2022</u>


Mise à jour : 15/02/2024


Auteur: Noah LOUINEAU

1. Configuration de l'adresse IP	
2. Configuration du nom du serveur_	
3. Installation du service AD DS	!

1. Configuration de l'adresse IP


Rendez vous dans paramètre, état puis modifier les options d'adapter






Faites clique droit sur votre carte réseau puis Propriétés

Configurez une adresse lpv4, le masque réseau fixe, ainsi qu'un serveur DNS et une passerelle



Puis rendez vous dans avancé, wins et désactiver NetBios

Cliquez sur valider les paramètre en quittant et sur ok



2. Configuration du nom du serveur

Aller dans paramètre puis dans à propos

Faites renommer ce pc et donnez lui le nom que vous souhaitez

À propos de

Votre ordinateur est surveillé et protégé.

Voir les détails dans la sécurité Windows


Spécifications de l'appareil

Nom de l'appareil WIN-MQLBLVUIB2G Processeur 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K 3.49 GHz Mémoire RAM installée 5.83 Go EFFCC992-54F7-4D9D-ID de périphérique A148-1B628D3F837D ID de produit 00454-40000-00001-AA381 Type du système Système d'exploitation 64 bits, processeur x64 Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran Copier Renommer ce PC


Renommer votre PC Renommer votre PC Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres, de traits d'union et de chiffres. Nom actuel du PC : WIN-MQLBLVUIB2G ERA-SRV Suivant Annuler

3. Installation du service AD DS


Rendez vous dans le gestionnaire de serveur, puis cliquez sur ajout de rôle ou de fonctionnalités



Sélectionner AD DS, faites suivant et installer le service



Nous allons promouvoir le serveur en contrôleur de domaine



Faites ajouter une nouvelle forêt, puis créer votre nom de racine Assistant Configuration des services de domaine Active Directory SERVEUR CIBLE Configuration de déploiement **ERA-SRV** Configuration de déploie.. Sélectionner l'opération de déploiement Options du contrôleur de... O Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant O Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante Ajouter une nouvelle forêt Spécifiez les informations de domaine pour cette opération Nom de domaine racine : era.fr Choisissez votre mot de passe Assistant Configuration des services de domaine Active Directory X SERVEUR CIBLE Options du contrôleur de domaine **ERA-SRV** Configuration de déploie.. Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine Options du contrôleur de.. Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016 Options DNS Windows Server 2016 Niveau fonctionnel du domaine : Options supplémentaires Chemins d'accès Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine Examiner les options Serveur DNS (Domain Name System) Vérification de la configur... ✓ Catalogue global (GC) Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC) Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) Mot de passe : Confirmer le mot de passe :

Confirmez votre nom de Netbios Assistant Configuration des services de domaine Active Directory × Options supplémentaires SERVEUR CIBLE **ERA-SRV** Configuration de déploie... Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire. Options du contrôleur de... ERA Le nom de domaine NetBIOS : Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur...

Faites suivant et installer.