### IRMAS 安裝手冊

#### 內容

IRMAS 安裝手冊	1
1.請先安裝 HiCOS Client 軟體及讀卡機 driver	
2.請利用 HiCOS 卡片管理工具確認自己員工卡抓的到	1
3.安裝新版操作步驟如下	2
4.將 irmas icon 顯示在工作列上	10
附錄:	12

#### 【前置條件】

一台未安裝過 IRMAS 之電腦 機器先把 WindowsUpdate Patch 全裝完會進行比較順利

### 1.請先安裝 HiCOS\_Client 軟體及讀卡機

#### driver

- 1. 請先下載下載 **HiCOS\_Client 軟體及讀卡機 driver**(已安裝則免) http://chtra.cht.com.tw/DownloadArea/driver.htm
- 2.請利用 HiCOS 卡片管理工具確認自己

# 員工卡抓的到



## 3.安裝新版操作步驟如下

請以系統管理者身分執行 IRMAS 安裝檔



安裝前插卡認證 步驟一

資訊資源管理系統(IRMAS)安裝前播 步驟一	15 MOPPLE		
請插入員工識別證並輸入PIN碼	******	確認	
		取消	


安裝前插卡認證步驟二 以 OA 環境為例,請選 OV Version 中的 OA 選項。



安裝前插卡認證步驟二 若是防疫需求或在家或國外,請選 OA Version 中的 Internet 選項。







出現彈跳視窗,按下確定按鈕,等5分鐘。





請先確認已安裝 Hicos 卡片管理工具且讀卡機能讀的到卡片

<b>-</b>	3音 記	
CHT GPKI Card 32K	卡片存在	
		1915) 1915) - 1915

#### 在還沒出現輸入請輸入卡片 PIN 碼,以及資產 ID 畫面前


請勿重開機或自行點選開始功能表→程式→資訊資源管理系統叫出

輸入畫面會導致於安裝失敗,需靜置待輸入畫面自然出現,約等 5

分鐘。

出現要求認證畫面,請輸入卡片 PIN 碼,以及資產 ID(登入至 <a href="http://ictinv.cht.com.tw/irmas.html">http://ictinv.cht.com.tw/irmas.html</a> )查詢,

- 1. 若有資產 ID 方面問題請治 ICTINV 系統窗口:南區電信分公司/資訊處/三科/三股王瑞陞(07-3446910)。
- 2. 若為防疫需求,需請公司同仁代為幫忙申請資產 ID,至 <a href="http://ictinv.cht.com.tw/irmas.html">http://ictinv.cht.com.tw/irmas.html</a> 中申請需填寫 IRMAS 使用者及實際使用 人。



安裝者在輸入資產 ID(該機器須符合在 ICTINV 上該有登入為實際使用人或保管人或者 IRMAS 使用人其中之一)

請先用 IE 瀏覽器登入資產 ID 網站,取得資產 ID,資產 ID 英文字母需大寫。 http://ictinv.cht.com.tw/irmas.html




等約5分鐘後自然出現認證畫面





選擇該機器適合之場域






## 4.將 irmas icon 顯示在工作列上

以在工作列的空白區域,按一下滑鼠右鍵,然後按一下[工作列設定],



#### 將 irmasap 圖示開啟



## 附錄:

全新安裝 Windows 7 後, Windows Update 花上很長時間檢查更新,有時候可以用一整日(十幾至二十幾個鐘).

-長時間沒有執行 Windows Update 檢查和安裝更新後, 出現以上情況, 或花很長時間 安裝更新.

#### 解決方法:

- 1. 開啟 Windows Update, 選擇變更設定, 在重要更新下拉選單選取永遠不檢查更新, 然後按確定.
- 2. 重新啟動電腦.
- 3. 根據 Windows 7 的位元版本(32 位元或 64 位元), 手動下載對應的 <u>KB3020369</u>和 <u>KB3172605</u>.
- 4. 先安裝 KB3020369.
- 5. KB3020369 完成安裝後, 再安裝 KB3172605.
- 6. 重新啟動電腦.