Contents

	—.
	714
_	- 1

1.	命令模式:	
2.	末行模式	



1. 命令模式:

1.1. 光标跳转

	操作类型	按键指令	用途
	移动光标	$\uparrow,\ \downarrow,\ \leftarrow,\ \rightarrow\cdot$	上、下、左、右
光标行内跳转	Home 键 或 ^、数字 0	跳转到行首	
	ノいいい コトスかなナマ	End 键 或 "\$" 键	跳转到行尾
	全文翻页	PgUp 键、PgDn 键	向上翻页、向下翻页
光标行间跳转	业标(全面别##	1G 或 gg	跳转到文件的首行
	ノいいいコーリログは子々	G	跳转到文件的末尾行

1.2. 查找/撤销/保存

	操作类型	按键指令	用途
文本查找	/word	向后查找字符串 "word"	
	文 中旦戊	n, N	跳至后/前一个结果
)	u	撤销最近的一次操作	
	撤销编辑	U	撤销对当前行的所有修改
		Ctrl + r	取消前一次撤销操作
	保存退出	ZZ	保存修改并退出

2. 末行模式

2.1 保存/退出/文件操作



	操作类型	设置指令	用 途
存 :	存盘及退出	:w	保存当前文件
		:q!	放弃已有更改后强制退出
		: <u>wq</u> 或 :x	保存已有修改后退出
文件技	文件場作	:w /root/ <u>newfile</u>	另存为其它文件
	入门流	:r /etc/filesystems	读入其他文件内容

2.2 字符串替换

操作类型	设置指令	用途
行内替换	:s/old/new	替换当前行第一个 "old"
	:s/old/new/g	替换当前行所有的 "old"
区域内替换	: <u>n,m</u> s/old/new/g	替换第n-m行所有的 "old"
	:% s/old/new/g	替换文件内所有的 "old"

2.3 开关参数的控制

操作类型	设置指令	用途
编辑器设置	:set <u>nu nonu</u>	显示/不显示行号
	:set <u>ai noai</u>	启用/关闭自动缩进