HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — CHUYỂN KHO

Đường dẫn: Quản lý kho > Phiếu kho > Tạo mới (Loại phiếu: Chuyển kho)
Mục tiêu: Chuyển hàng từ kho này sang kho khác theo 2 chặng: **xuất khỏi kho đi** (hàng đang trên đường) và **nhận tại kho nhận**.
Dành cho: Người mới sử dụng TANKA Door

Trước khi bắt đầu

Cần có sẵn:

- Có ít nhất 2 kho (UG-011); kho đi đang có tồn mặt hàng cần chuyển (UG-073).

Nên đọc trước: UG-073.

Quyền cần có: Tài khoản thuộc nhóm có quyền Xem/Tạo/Sửa module **Quản lý kho** (UG-063). Nếu không thấy menu hoặc nút như trong ảnh, liên hệ quản trị hệ thống.

> Ảnh minh họa được chụp bằng tài khoản quản trị trên hệ thống thử nghiệm. Thuật ngữ viết tắt (HTK, NVL, BH, SX, YCMH...) và thứ tự các nghiệp vụ: xem **UG-000 Tổng quan**.

1. Ví dụ dữ liệu nhập

Ví dụ dưới đây giúp bạn hình dung cách nhập. Hãy nhập dữ liệu thật của công ty bạn; tên/mã có hậu tố số trong ảnh là dữ liệu thử nghiệm, mã chứng từ (BG_, BH_, SX_, MH_...) do hệ thống tự sinh nên của bạn sẽ khác.

Trường	Giá trị
Kho đi → Kho nhận	01-PR → 07-GC
Điểm đối ứng	Đang chuyển kho
Hàng chuyển	C3300-XW-X-1.8 (Nối khung vách kính hệ 55 - Xám), 1.000 mm
Phiếu chuyển kho / Phiếu nhận	CK_202610_0010 / CK_202610_0011

2. Sơ đồ quy trình tóm tắt


BẮT ĐẦU → Phiếu kho > Tạo mới → Loại **Chuyển kho**, Kho đi, Điểm đối ứng **Đang chuyển kho**, **Kho nhận** → Thêm hàng, số lượng → Lưu → **Ghi sổ** (hàng rời kho đi, đang đi đường) → **Nhận hàng** tại kho nhận (sinh phiếu nhận CK_...)

> Khi hai kho ở gần nhau, có thể tích **Nhận ngay** lúc Ghi sổ để hệ thống ghi sổ luôn phiếu nhận, bỏ qua chặng "đang đi đường".

3. Quy trình thao tác từng bước

Bước 1. Mở trang chủ Tanka Door

Kết quả mong đợi: menu chức năng hiện ở bên trái màn hình.




Hình 1: Trang chủ sau khi đăng nhập.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/01.webm

Bước 2. Mở Quản lý kho > Phiếu kho

Kết quả mong đợi: màn hình **Phiếu kho** hiện ra với danh sách dữ liệu và các ô lọc.




Hình 2: Mở Quản lý kho > Phiếu kho.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/02.webm

Bước 3. Bấm Tạo mới

Kết quả mong đợi: form nhập mới mở ra; các ô có dấu * là bắt buộc.




Hình 3: Bấm Tạo mới.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/03.webm

Bước 4. Chọn loại Chuyển kho, kho đi, điểm đối ứng và kho nhận

- **Loại phiếu** * — **Chuyển kho**. Form có thêm ô **Kho nhận** * và **Đổi số lô**.
- **Kho** * — kho xuất hàng đi (ví dụ 01-PR).
- **Điểm đối ứng** * — **Đang chuyển kho** (khu vực "hàng đang chuyển").
- **Kho nhận** * — kho đích (ví dụ 07-GC).
- **Ghi chú** — lý do chuyển.




Hình 4: Chọn loại Chuyển kho, kho đi, điểm đối ứng, kho nhận.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/04.webm


Bước 5. Thêm hàng cần chuyển

Bấm **+ Thêm**. Cột **Chiều** cố định là **Xuất**. Ở **Tên HTK** gõ mã để tìm và chọn, nhập **Số lượng**. Đơn giá để trống — hệ thống tự lấy **giá bình quân** khi ghi sổ.



Hình 5: Bấm Thêm.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/05.webm




Hình 6: Chọn mặt hàng và số lượng chuyển.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/06.webm

Bước 6. Bấm Lưu

Phiếu được lưu ở trạng thái Nháp với mã **CK_YYYYMM_xxxx**.

Kết quả mong đợi: thông báo xanh **"Lưu thành công"** hiện ở góc phải, nút **Lưu** mờ lại.




Hình 7: Bấm Lưu.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/07.webm

Bước 7. Ghi sổ phiếu chuyển kho

Bấm **Ghi sổ**. Hộp thoại **"Ghi sổ phiếu chuyển kho"** hiện ra với tùy chọn **Nhận ngay** — *"Ghi sổ cả phiếu nhận tại kho nhận, cùng ngày — dùng khi hai kho ở gần nhau."* Để theo dõi hàng đang đi đường, **không tích** Nhận ngay, bấm **Ghi sổ**.




Hình 8: Hộp thoại Ghi sổ phiếu chuyển kho, tùy chọn Nhận ngay.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/08.webm

Bước 8. Hàng đang đi đường

Sau khi ghi sổ, hàng đã rời kho đi: bảng chi tiết có cột **SL đã nhận** = 0 và **SL đang chuyển** = số lượng chuyển; mục **Phiếu nhận** ghi *"Chưa nhận hàng."* Trên đầu phiếu có nút **Nhận hàng** và **Xuất phiếu đảo**. Ở danh sách Phiếu kho, lọc **Đang đi đường** để thấy các phiếu chưa nhận; ở Tồn kho, cột **Đang chuyển đến** dùng để theo dõi hàng đang trên đường tới kho.




Hình 9: Hàng đang chuyển, chưa có phiếu nhận.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/09.webm

Bước 9. Nhận hàng tại kho nhận

Khi hàng tới nơi, bấm **Nhận hàng**. Hộp thoại **"Nhận hàng chuyển kho"**: Nhận tại kho, Ngày, Ghi chú và bảng **SL đang chuyển / SL nhận** — có thể sửa SL nhận để **nhận một phần**. Bấm **Nhận hàng**.




Hình 10: Hộp thoại Nhận hàng chuyển kho.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/10.webm

Bước 10. Kiểm tra kết quả

Thông báo **"Đã nhận hàng bằng phiếu CK_..."**; mục **Phiếu nhận** hiển thị link phiếu nhận, SL đang chuyển về 0. Phiếu nhận là chứng từ tự sinh (chỉ sửa tại phiếu chuyển kho gốc), có nút **Xuất phiếu đảo** nếu cần hủy việc nhận.



Hình 11: Đã nhận đủ, phiếu nhận hiển thị ở mục Phiếu nhận.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-071-chuyen-kho/11.webm

Video tổng hợp toàn bộ thao tác

Video dưới đây ghép liền toàn bộ các bước ở trên, từ lúc mở chức năng đến khi hoàn thành — xem lại một lượt trước khi tự thao tác.

▶ Xem video tổng hợp toàn bộ thao tác: videos/UG-071-chuyen-kho/full.webm

4. Khi không thao tác được

Hiện tượng	Cách xử lý ngay
Lưu báo "Điểm đối ứng bắt buộc"	Chọn **Đang chuyển kho** ở ô Điểm đối ứng.
Không thấy nút Nhận hàng	Phiếu chưa ghi sổ, đã nhận đủ, hoặc đã ghi sổ kèm Nhận ngay.
Ghi sổ báo không đủ tồn ở kho đi	Kiểm tra cột Khả dụng ở Tồn kho; hàng đang giữ cho lệnh SX không chuyển được.
Chỉ nhận được một phần	Sửa SL nhận trong hộp thoại; phần còn lại vẫn "đang chuyển" và nhận tiếp lần sau.

5. Dấu hiệu hoàn thành

- Phiếu chuyển kho "Đã ghi sổ", SL đang chuyển = 0, mục Phiếu nhận có mã CK_... .
- Tồn kho kho đi giảm, kho nhận tăng đúng số lượng.

6. Checklist dành cho người mới

- ☐ Chọn đúng Kho đi, Kho nhận, Điểm đối ứng "Đang chuyển kho".
- ☐ Quyết định có tích "Nhận ngay" hay theo dõi hàng đang đi đường.
- ☐ Nhận hàng tại kho nhận khi hàng tới và kiểm tra SL nhận.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên thao tác thực tế trên hệ thống door-v1.test.tankasoft.com. Ảnh minh họa có thể thay đổi theo phiên bản giao diện.