Documentation HAProxy – Pfsense

Configuration IP /etc/network/interfaces :

Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	10 . 8 . 0 . 100
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 0 . 0
Passerelle par défaut :	10 . 8 . 255 . 254

Pour la machine cliente qui se retrouve dans la DMZ, bien mettre les IP.

```
WAN (wan)       -> em0       -> v4: 172.31.251.8/16
LAN (lan)       -> em1       -> v4: 10.8.255.254/16
OPT1 (opt1)     -> em2       -> v4: 192.168.208.254/24
```

Notre routeur Pfsense, on va se connecter avec le login : admin, P@ssw0rd

On va **dans Système → Routage → Routes statiques** et on le configure comme ceci :

Routes statiques

Réseau	Passerelle	Interface	Description	Actions
192.168.108.0/24	OPT1_GW - 192.168.208.10	OPT1	Route ver 192.168.108.0	

Ajouter

Passerelles

Nom	Par défaut	Interface	Passerelle	IP surveillée	Description	Actions
OPT1_GW		OPT1	192.168.208.10	192.168.208.10	Passerelle OPT1	

Enregistrer Ajouter

Maintenant, il faut qu'on fasse des règles pour :

Les serveurs Web (SrvWeb1 et SrvWeb2) de la DMZ auront accès au serveur de base de données (SrvBDD), dans l'interface DMZ :

Pour la DMZ :

0/0 B	IPv4 TCP	OPT1 subnets	*	10.8.0.30	3306	*	aucun		DMZ vers BDD	
0/0 B	IPv4 ICMP any	*	*	*	*	*	aucun			
0/0 B	IPv4 TCP	OPT1 address	*	10.8.0.30	80 (HTTP)	*	aucun		DMZ vers SrvBDD	
0/0 B	IPv4 TCP	192.168.208.254	*	10.8.255.254	80 (HTTP)	*	aucun		DMZ vers LAN	

Pour le Lan :

0/0 B	IPv4 TCP	10.8.255.254	*	192.168.208.254	80 (HTTP)	*	aucun		Lan vers DMZ	

Les utilisateurs du LAN auront accès à Internet, dans l'interface LAN :

0/0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	*	internet	*	aucun		Lan vers internet	

Les utilisateurs provenant d'Internet (Réseau SIO) n'auront accès qu'au service Web via le haProxy, dans l'interface WAN :

0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.208.10	80 (HTTP)	*	aucun		NAT Redirection vers haProxy	

Tout le reste est refusé, mettre tout en bas, dans l'interface WAN :

0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	aucun		Refusé tout le reste	

Ajouter Ajouter Supprimer Toggle Copier Enregistrer Séparateur