SP6 - Documentation OpenSense

Table of Contents SP6 - Documentation OpenSense Installation d'OpenSense Configuration d'OpenSense Ajout de la règle OpenVPN Configuration du proxy

1. Installation d'OpenSense

Pour installer OpenSense. J'ai utiliser une machine virtuelle avec la configuration suivante:

HDD: 128 Go

• vCPU: 2

• RAM: 8 Go

• NET: Vlan 56 et 52

Pour l'installation, je démarre sur le CD, puis je me connecte avec l'utilisateur root et le mot de passe opensense

```
FreeBSD/amd64 (OPNsense.localdomain) (ttyv0)
login: root
Password:
```


Ensuite, je sélectionne l'option 8 sur le menu. Ensuite j'entre la commande opnsense-installer

```
*** OPNsense.localdomain: OPNsense 21.7.1 (amd64/OpenSSL) ***
LAN (em0)
                 -> v4: 192.168.1.1/24
HTTPS: SHA256 D4 46 3E 0B 56 0E F2 73 E4 00 26 20 89 08 63 48
               26 OD C5 9E 7B 5A A8 82 20 78 F6 B9 31 F2 F4 E1
        SHA256 ngKiPPpBhXrelcDulLK/r1BFHOwIV7pKD/DxLBPycXg (ECDSA)
SSH:
        SHA256 LCREsOj5/jol3kTNTmYO62OchAcOStwyaHpOolkJLmo (ED25519)
SSH:
       SHA256 icxRCu3h7c76dAotKvM9PBgFk4UWRVVwShiQZtzJSZQ (RSA)
 0) Logout
                                         7) Ping host
                                         8) Shell
 1) Assign interfaces
 2) Set interface IP address
                                         9) pfTop
 3) Reset the root password
                                        10) Firewall log
                                        11) Reload all services
 4) Reset to factory defaults
 5) Power off system
                                        12) Update from console
 6) Reboot system
                                        13) Restore a backup
Enter an option: 8
root@OPNsense:~ # opnsense-installer 📕
```

Maintenant que l'installation est lancer, je vais choisir install (UFS) dans le menu.



Ensuite, il faut choisir le disque pour l'installation, ici ce sera ada0.




Après l'installation du système, l'installateur nous demande de changer le mot de passe de l'utilisateur root .




2. Configuration d'OpenSense

2.1. Ajout de la règle OpenVPN

Afin de faire fonctionner OpenVPN il faut autoriser le WAN a accéder au port 1194. Pour se faire il faut aller sur le menu de droite. Dans l'onglet Pare-feu > Règles > WAN .



SP6 - Documentation OpenSense



2.2. Configuration du proxy

