Integração Banco Inter - ClippPro

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

INTEGRAÇÃO BANCO INTER


A integração com o banco inter surgiu com a necessidade da implementação referente ao tipo V3 de comunicação do boleto API com o Banco Inter, para utilizar prossiga com os procedimentos a seguir.

Configurar V3 banco inter - Boleto Híbrido


Para configuração do banco Inter, primeiro passo será efetuar a configuração do boleto em geral, a configuração V3 é efetuada da mesma forma que a V2, para configurar **clique aqui!** (/artigo/1665)

Após efetuar a configuração correta do boleto, a alteração que será feita será no campo **TIPO**, selecione a opção V3 ao invés da V2.

Para isso acesse o módulo referente aos bancos, selecione o banco inter e clique em **Arquivo > Configuração de boleto de cobrança.**



Após isso no Tipo Selecione a opção API V3.




A configuração é feita da mesma forma da V3 comparada a V2, a unica alteração é o Tipo.

Com a configuração do boleto V3 e o Plugin referente a integração Inter ativo, será habilitado o **Boleto Híbrido** (sairá impresso no boleto um QR code PIX para pagamento).

QR-Code PIX no PDV


Com a integração do banco Inter, há a possibilidade de gerar o QR-Code PIX ao finalizar a NFCe de forma com que retorne a mensagem de confirmação ao receber o pagamento.

Para efetuar essa configuração acesse **Bancos**, acesse o cadastro do banco Inter e clique em **Conf. QR Code PIX**.



Digite a senha de supervisor e clique em OK.

Após isso clique em Incluir.



- Conta Clipp: Selecione a conta criada como Inter.
- Selecione o banco: Selecione a opção Inter.
- Tipo de chave PIX: Campo para selecionar qual o tipo de chave.
- Chave Pix: Preencha a chave pix referente ao Banco.


Após o preenchimento marque a opção Utilizar QRCode no documento de venda.

E preencha as chaves de Client ID, client secret. após isso selecione o certificado digital nos formatos .PEM ou CRT e também será necessário carregar a chave privada.

Estas chaves podem ser localizadas de forma direta no portal do banco Inter.

✓ 0K

X Cancelar



Após isso clique em OK.

Ao finalizar a venda, selecione a forma de pagamento PIX.



Ao efetuar o pagamento a NFCe será transmitida.