Guia da NFe 4.0

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

Fonte:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx)

Como sabemos, em breve a SEFAZ migrará a versão da NFe e NFCe para a versão 4.0, porém, esta mudança pode impactar alguns clientes que ainda usam Windows XP, Vista e Server 2003, isso porque estas versões não possuem suporte ao protocolo TLS 1.2 ou superior conforme obrigatoriedade da SEFAZ. Caso ainda seja usuário do Windows Server 2003/2008, Windows XP, Windows Vista e alguns casos até o Windows 7 (dependendo da UF) e emita NFe ou NFCe, providencie com seu técnico de informática a migração para uma versão superior do Windows.

O protocolo TLS é um protocolo de criptografia de dados usado na internet, ele é mais seguro do que os usados atualmente. Importante lembrar que esta não é uma exigência da CompuFour e sim da SEFAZ. Conforme a obrigatoriedade da Sefaz, a partir do dia 02/08/2018 estará disponível a versão 4.0, por isso, caso ainda utilize uma das versões antigas do Windows acima citada, realize o quanto antes a atualização de seu sistema operacional.

Lembrando que caso não utilize a versão 2018 do sistema, também deverá realizar a atualização do mesmo, caso contrário não conseguirá emitir a venda.

O que é NFe 4.0?

A NF-e 4.0 é uma nova versão da nota eletrônica que traz algumas alterações quanto a leiaute e validação de novos e antigos campos. A nova regra começa a valer a partir do dia 02/08/2018 e conforme informado pela SEFAZ, as necessidades de alteração de leiaute da NF-e são agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma versão nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo é evitar alterações frequentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manutenção nos sistemas de emissão de NF-e para as empresas e para as SEFAZ.


Este artigo tem o objetivo de divulgar as alterações da nota 4.0 e mostrar como configurar a mesma, para evitar que novas rejeições sejam apresentadas durante o envio de suas Notas Fiscais.

IMPORTANTE

Primeiramente verifique se você com o sistema na versão **2018.0.0.9** ou **superior**, para isso, abra o Clipp Store e pressione **F8**. Na tela apresentada clique em **Mais Informações**:



Após confira na primeira linha a versão do executável:




Se a versão não for a 2018.0.0.9, *clique aqui (/artigos/543)* para acessar o artigo de atualização e realizar a atualização de seu sistema.


Caso seja usuário da versão 2017 do programa, será necessário adquirir a versão 2018. Para isso, entre em contato com nosso setor **Comercial** pelo **0800 707 0122**.

Configurando

- 1. Para realizar a configuração acesse em sua área de trabalho o Gerenciador de NFe;
- 2. Acesse o menu de Opções > Configurar:



3. Na aba Webservice marque a opção **4.00** e clique em **Ok** para gravar os dados:



|Mudanças

Abaixo segue a lista das alterações que iniciam a partir da versão 4.0:

Lote (/artigos/919#lote4)

GLP (Gás liquefeito de petróleo) (/artigos/1234)

GLP - Unidade tributável incompatível com produto informado (/artigos/1235)

Múltiplas Formas de Pagamento (/artigos/1236)

FCP (Fundo de combate à pobreza) (/artigos/1237)

Indicador de Escala Relevante (/artigos/1239)

Video relacionado

#Live 49 - Como Configurar a Versão 4.0 da NF-e?

