Alteração do Horário de Verão

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Abaixo estão listados os procedimentos para habilitar essa opção no sistema Clipp Store, clique na opção que deseja verificar.

- Emissor de Cupom Fiscal
- · Nota Fiscal Eletrônica/NFC-e/SAT

ATENÇÃO: É importante salientar que o envio da NF-e conta com vários aspectos externos ao sistema, como servidores da SEFAZ e também de autenticação, é necessário que estes horários estejam sincronizados.


Fique atento à mudança desse horário e faça as configurações necessárias listadas abaixo.

Caso seja usuário de Impressora Fiscal e não consiga realizar a mudança, procure o interventor autorizado do seu equipamento para realizar os ajustes necessários, se não souber quem é o interventor autorizado, entre em contato com o fabricante de sua Impressora Fiscal.


Emissor de Cupom Fiscal

Após efetuar a Redução Z do dia, efetue o procedimento abaixo:

- Acesse o Emissor de Cupom Fiscal;
- Pressione F10 / Configurações / Configurações do programa;




• Clique na guia ECF Conectado e na sequência clique no botão Ativar;




• Em seguida feche o sistema e ajuste o horário do computador.


Caso na abertura do ECF apresentar a mensagem onde o horário do computador está diferente do horário da impressora, clique em **Sim** para iniciar o processo para Ativar o Horário de Verão da impressora fiscal.



Será exibida a tela de Configurações do sistema.



Clique na opção de **Ativar**, e será apresentada uma tela de confirmação.



Após confirmar clicando em **Sim** o sistema será fechado. Para concluir, abra o Emissor de Cupom Fiscal novamente.

ATENÇÃO: Caso o procedimento acima não ative o horário de verão da sua Impressora Fiscal, sugerimos testar novamente após a Redução Z e persistindo a situação entre em contato com o Fabricante da IF.

Dica: Caso utilize Impressora Fiscal Daruma acesse o vídeo disponibilizado pelo fabricante no canal do Youtube clicando aqui (https://www.youtube.com/watch?v=IKXKY4JsNA4&feature=youtu.be).

-


NF-e, NFC-e, SAT FISCAL/SP

Existe também a situação que o computador emissor da NF-e e o servidor que receberá as informações nessa nota, ambos devem ter o mesmo horário, caso exista alguma diferença quanto ao servidor da secretaria, deve aguardar que o mesmo seja ajustado, enquanto isso poderá utilizar o sistema no horário normal.

Ainda poderá habilitar a opção no seu sistema operacional, para isto efetue os procedimentos a seguir:


Windows 7 e Windows 8

Clique sobre o relógio que pode ser localizado na parte inferior direita da tela. Clique em **Alterar configurações de data e hora**, vá até a aba Horário na Internet e em seguida clique no botão **Alterar Configurações**.




Nessa tela marque a opção **Sincronizar com um servidor de horário na Internet**, clique em **Atualizar agora** e posteriormente no **OK**.

Feito isso, acesse a aba Data e Hora e clique no botão Alterar fuso horário.



Na tela a seguir, será apresentada a opção **Ajustar automaticamente o relógio para o Horário de Verão**, esta mensagem deve ser marcada e após deve ser clicado no botão **OK** para que as confirmações sejam alteradas.



Windows 10

Clique sobre o relógio que pode ser localizado na parte inferior direita da tela e clique em **Configurações de Data e Hora**. Em seguida, clique em **Adicionar relógios para diferentes fusos horários,**

Alterar data e hora

Alterar

Fuso horário

(UTC-03:00) Brasília

Ajustar automaticamente para o horário de verão



Ativado

Formatos

Primeiro dia da semana: domingo

Data curta: 30/09/2016

Data longa: sexta-feira, 30 de setembro de 2016

Hora curta: 17:06

Hora longa: 17:06:13

Alterar formatos de data e hora


Configurações relacionadas

Configurações adicionais de data, hora e região


Adicionar relógios para diferentes fusos horários

Feito isso, clique na guia Horário na Internet e depois no botão Alterar Configurações.


Nessa tela marque a opção **Sincronizar com um servidor de horário na Internet**, clique em **Atualizar agora** e posteriormente no **OK**.



Feito isso, acesse a aba Data e Hora e clique no botão Alterar fuso horário.



Na tela a seguir, será apresentada a opção **Ajustar automaticamente o relógio para o Horário de Verão**, esta mensagem deve ser marcada e após deve ser clicado no botão **OK** para que as confirmações sejam alteradas.



Windows XP

Clique duas vezes sobre o relógio que pode ser localizado na parte inferior direita da tela e acesse a guia **Horário na Internet.**



Nessa tela marque a opção **Sincronizar com um servidor de horário na Internet**, clique em **Atualizar agora** e posteriormente no **OK**.

Feito isso, acesse a aba Fuso Horário.

Na tela a seguir, será apresentada a opção **Ajustar automaticamente o relógio para o Horário de Verão**, esta mensagem deve ser marcada e após deve ser clicado no botão **OK** para que as confirmações sejam alteradas.



Palavras-Chave: Existe uma diferença considerável entre o horário de seu computador e o horário de sua impressora fiscal, horário de verão.