#### Emitindo NFC-e no Ceará


Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

# O que é?

**NFC-e** é uma sigla que corresponde a **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**. Ela é um documento eletrônico, parte do SPED, que irá substituir o cupom fiscal emitido por impressora **ECF**. No estado do Ceará somente era possível emitir tendo o MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico), mas agora já é possível emitir a NFC-e sem possuir o MF-e conectado no computador, a comunicação será feita diretamente com o **Integrador** e **certificado digital**.

ATENÇÃO: Essa modalidade de emissão está disponível apenas para empresas cujo faturamento NÃO ultrapassa R\$250.000,00. Caso tenha dúvidas se sua empresa pode aderir, consulte sua contabilidade. rt. 1º A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) poderá ser emitida por contribuinte inscrito no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) que exerça atividade econômica no varejo e aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com utilização do integrador fiscal, após pedido devidamente homologado pelo Fisco.

Atualmente o CF-e é emitido utilizando o hardware MF-e.



Para conseguir emitir a **NFC-e** sem o **Hardware (MF-e)** é necessário efetuar alguns procedimentos conforme explicaremos neste artigo.

#### **Procedimento**

#### Passo 1: Liberar CNPJ, Gerar Assinatura e Vincular

Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Suporte Técnico da CompuFour.

Entre em contato com nosso Suporte Técnico para liberação. Envie para o email: suporte@compufour.com.br:

Assunto: Solicitação de Assinatura MFE

Mensagem do E-mail: Informe o serial do Clipp Store e CNPJ da empresa.

Aguarde até receber a resposta no e-mail o arquivo de assinatura.

#### Passo 2: Instalar e Configurar o Integrador

Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Fabricante ou Técnico autorizado.

Faça o download do Integrador do MFe: http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/ (http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/)


Obs: É necessário a instalação do Net FrameWork 4.5 ou superior para utilização deste sistema, consulte seu técnico.

## Passo 3: Configuração do Integrador.

Para efetuar esse passo é recomendável auxílio do Técnico em informática autorizado.

Após instalar o integrador será necessário efetuar o download das **dlls** responsáveis pela comunicação, para baixa-las **clique aqui** (https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compufour.com.br/downloads/Dlls MFe.zip)

Após baixar as Dlls, descompacte-as em sua área de trabalho e copie todas as dlls contidas na pasta:




Após copiar as Dlls, clique no botão Iniciar do Windows e cole o seguinte caminho: %APPDATA%\Integrador




Após colar, pressione a tecla Enter.


Será aberta a pasta do Integrador, cole as dlls copiadas previamente:




Caso peça para substituir algum arquivo poderá confirmar.

Após colar as Dlls no local informado, abra o Integrador e clique em Configurações inicial, preencha os campos conforme imagem abaixo:








Importante: Verifique com seu técnico em informática sobre a liberação das portas 123 e 443 no Firewall do Windows e Antivírus.

Lembrando que para o correto funcionamento do sistema em seu computador é importante realizar todas as configurações de liberações das permissões do Windows conforme procedimentos descritos aqui (/artigos/858)

Após efetuar as configurações acima, a **comunicação** passará a ser da seguinte forma:



## Passo 4: Configurações da NFC-e

Após efetuar a configuração, abra o **Integrador** e clique em **CLIPPCFE** para abrir o Módulo de SAT do Clipp Store.



Em seguida clique em Configurações (F10) e Clique em Configurações do CFe SAT.













#### Clique na aba Configurações da NFC-e



Marque a opção **produção**, no campo abaixo clique no botão e selecione o seu Certificado Digital. Deverá também clicar no botão **Nova** definir a **Série** pela qual irá emitir os documentos, além de obter com a **contabilidade** o **ID. Token (CSC)** e o **Token (CSC)**.

Agora, clique na aba Configurações do CFe SAT.



Marque a opção **Não utilizar equipamento MFE para emissão de CFe (Utilizar via Integrador)** e defina os mesmos caminhos da imagem nos campos de **Input e Output**.

Após cadastrar, clique no botão 🗸 F3 - Gravar

## Clique aqui e saiba como emitir uma venda! (/artigos/751)