Lançar Nota Fiscal de Entrada Eletrônica

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

Criando uma Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

Para realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, siga os procedimentos abaixo:

1. Primeiramente, o cliente a quem vai ser destinada a nota de entrada deve estar cadastrado como Fornecedor. Para isto, abra o cadastro do cliente e clique no botão **"Fornecedor"**:



Desta forma, o cadastro de fornecedor será exportado para cliente.

2. Abra o módulo Compras clicando na aba Compras/Vendas e acesse o menu NF de Compra...




Abra uma nova nota clicando em **Novo** ou acesse o menu **Editar / Novo**;




3. Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero), preencha o campo série com a mesma série usada para emissão de NFe de venda e o modelo 55. Desta forma, a nota de compra será gerada com o próximo número de suas Notas Fiscais Eletrônicas.



Ao efetuar o preenchimento conforme explicado anteriormente, deve ser apresentada a mensagem abaixo, confirme a mensagem clicando em **Sim**:



- **4.** Escolha a **Natureza de Operação Principal** conforme orientação da contabilidade. Exemplo: Compra para Comercialização, Devolução de Venda de Mercadorias, etc..
- **OBS:** Caso não possua o CFOP cadastrado, clique aqui (/artigos/803) para verificar os procedimentos.
- 5. Informe a Razão Social do Fornecedor / Cliente e pressione Enter para selecioná-lo.
- 6. Clique em Incluir e insira os produtos necessários;
- **7.** Digite a quantidade, valor unitário ou valor total do item e preencha as tributações necessárias (%IPI, CST IPI, CENQ, %ICMS, %Base base de cálculo do produto para a tributação do ICMS CSOSN e CST) e em caso de dúvidas quanto ao preenchimento destes campos, consulte seu contador.
- 8. Ao confirmar que todos os dados da nota estão corretos, clique em **Finalizar**, Irá apresentar a tela para **transmitir**, **Imprimir DANFE e Enviar arquivo XML p/e-mail**. Esta última opção somente caso possuir um gerenciador de e-mails instalado e configurado, caso nao possua **clique aqui (/artigos/655)**.



IMPORTANTE: A opção para transmitir a NFe de entrada eletrônica é uma novidade da versão 2019. Caso possua versões anteriores, deverá abrir o gerenciador de NFe e **transmitir a nota manualmente.** (/artigos/805)