## Efetuando Vendas no Cartão pela NFC-e

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

Neste tópico será apresentado como efetuar uma venda utilizando a forma de pagamento Cartão.

Para esta forma de pagamento, tanto no cartão de **Débito** quanto no **Crédito** serão criadas as parcelas no **Contas a Receber**. Para vendas finalizadas no **Débito**, será criada uma parcela com a data do vencimento para o próximo dia. No caso do **Crédito**, serão criadas as parcelas conforme o que foi selecionado no campo **Parcelas** na tela de finalização da venda.


Acessando o Emissor de NFC-e, será apresentada a tela inicial de Caixa Livre:



Para iniciar uma venda, pressione a tecla **F2** e inicie o lançamento dos itens através do código, código de barras, referência ou descrição. É possível utilizar o leitor de código de barras para lançar os itens na venda.

Ao digitar o nome do item informando mais de três letras, a relação dos produtos do estoque será mostrada abaixo, caso informar menos letras, poderá pressionar a tecla **F7** para que os itens sejam listados. Após selecionar o item com o mouse ou pela setas do teclado, pressione a tecla **Enter** para confirmar o produto. Neste momento, poderá verificar que o mesmo será lançado na venda e será apresentado no lado esquerdo e inferior da tela.

Informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto



Após finalizar o lançamento dos itens basta pressionar a tecla **F3**, dessa forma podemos escolher a forma de pagamento.

**Obs:** É possível também dividir o valor da compra do cliente em mais de uma forma de pagamento, ou seja, se o cliente deixar um determinado valor em dinheiro e o restante do valor desejar parcelar, poderá realizar esta operação. Para isso, selecione a forma de pagamento, digite o valor na forma de pagamento desejada em seguida clique no botão correspondente ao sinal "+" apresentado próximo ao valor do pagamento. Para adicionar o restante do valor em outra forma de pagamento, selecione a outra forma de pagamento e realize o mesmo procedimento informando valores. Depois de incluir a(s) forma(s) de pagamento desejada(s) clique no botão **OK** para gravar.

### Venda no Cartão + Dinheiro

Neste exemplo vamos dividir a venda nas formas de pagamento **Dinheiro** e **Cartão**. Por exemplo, selecionamos a forma de pagamento **Dinheiro**, digitamos o valor de R\$ 200,00 e clicamos no botão "+", para posteriormente selecionarmos a forma de pagamento **Cartão** e clicarmos novamente no "+" para incluir o restante do valor.



Ao pressionar **OK** (**F3**) para finalizar a venda será exibida a tela para finalizar a transação no **Cartão**. Informe os dados desejados e clique em **OK** (**F3**)

**OBS:** O sistema possui Bandeiras e Administradoras pré-definidas, caso necessite utilizar outras informações clique no campo e digite a bandeira ou administradora desejada.


**OBS**<sup>2</sup>: O intervalo entre as parcelas será sempre de 30 dias. Para saber como cadastrar novas formas de parcelamento clique aqui (/artigos/727). (não será levado em consideração o intervalo entre as parcelas já que é padrão 30 dias).



Conforme explicado acima, quando selecionada a venda no **Débito**, será finalizada "à vista", então, apenas uma parcela para o próximo dia útil (sempre 1 dia útil) é criada no **Contas a Receber**.

A bandeira e a administradora poderão ser informadas manualmente digitando na tela, contudo, recomendamos que realize o cadsatro correto conforme procedimentos **indicados aqui** (/artigos/1541)

O **número da transação** poderá ser informado para controle interno, ao preencher, ele irá para o **contas a receber** na coluna **C V.C crédito** e poderão ser informadas Letras:



Ao clicar em **OK** (**F3**) venda será finalizada, caso não tenha sido informado nenhum cliente o sistema registrará como "**Clientes diversos**".

### Venda com mais de um Cartão

É possível também realizar a venda com mais cartões, para isso, finalize a venda (F3). Na tela de formas de pagamento clique sobre a forma Cartão e no campo Valor do Pagamento (R\$) informe o valor recebido no primeiro cartão e clique no botão "+", em seguida clique novamente na forma Cartão, informe novamente o valor e clique no botão "+", e assim sucessivamente para outros cartões. Ao concluir pressione OK (F3) para finalizar.



No exemplo acima parcelamos em dois **Cartões** e o restante no **Dinheiro**. Poderá selecionar o tipo de operação para cada **Cartão** (será apresentada uma tela para cada operação no cartão) e finalmente finalizar a venda. **Poderá parcelar em quantos cartões precisar, quanto ao sistema não existe um limite.** 



# Utilização do TEF

É possível também utilizar um TEF Dedicado (Pay&Go, Cappta).

OBS: Será compatível apenas com TEF DEDICADO e não com TEF DISCADO.

#### Importante:

É necessário possuir uma solução TEF devidamente instalada no computador, para mais informações consulte o técnico do TEF.

Após realizar as devidas configurações do TEF com o auxilio do suporte do TEF, poderá realizar as vendas.



Utilizando a forma de finalização pelo TEF, será aberta a solução TEF para concluir a venda.

**OBS:** Após selecionar uma das formas de finalização da venda por cartão não será possível voltar atrás, caso ocorra alguma situação que necessite voltar, cancele e inicie o processo novamente.