Terminal Zweb

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

Terminal ZWeb

O Terminal ZWeb está disponivel para download dentro do ZWeb com a função principal de gerar os layouts de etiquetas gerais do sistema.

Download Terminal Zweb


Primeiro acesse sua conta e vá em Configurações - Dados da empresa.




Após acessar os dados da empresa, localize a aba **Integrador / Terminal ZWEB** e clique sobre **Baixar Terminal ZWeb**.

Terminal Zweb Com o Terminal Zweb você pode: Gerar Layout de etiquetas impressas; Realizar Emissão de NF-e, NFC-e e MDF-e com o certificado A3; Utilizar Balanças de checkout; Impressão automática dos documentos ao autorizá-los; Efetuar transações TEF Baixar Terminal Zweb

Assim que clicar nesta opção iniciará um download do Executável da instalação do Terminal Zweb, caso não começar o download, observe se os **Pop-ups** estão liberados para o site, caso não estiver marque a opção, após marcar a opção clique na opção **Baixar Terminal ZWeb** novamente.



Ao finalizar o Download do integrador, clique com o direito sobre o arquivo e execute como administrador o executavel no qual foi feito o download.




Assim que abrir, clique em **instalar** e aguarde finalizar a instalação, assim que finalizar a instalação clique em **Concluir**.

Ao abrir o Terminal ZWeb apresentará o local para informar os dados de login do usuario.




Caixas

Primeiro processo vai ser vincular o terminal ao Caixa utilizado no Zweb, está etapa é de extrema importância para os outros módulos de configuração do terminal funcionarem corretamente, portanto acesse **Caixas.**



Após acessar a aba de caixas, poderá vincular os caixas pressionando o botão "+" disponível no canto superior direito da tela, será apresentado então os caixas disponiveis para vincular a estas configurações.



Após vincular os caixas necessários, poderá prosseguir com as próximas etapas.


Impressão

No módulo de impressão será o campo aonde poderá vincular uma impressora para impressão direto tanto do NFC-e quanto para NF-e

No campo da Impressora, selecione a impressora configurada em seu computador, será apresentado também o campo **Escala**, neste local poderá ajustar a impressão, podendo selecionar **Padrão**, **Ajustado e Encolher**. Selecione a melhor opção para a sua impressora.

Caso a sua impressora esteja como padrão do Windows, pode estar selecionando a opção **Usar a impressora Padrão do Sistema**.


A configuração é feita da mesma forma, porém na página é separada por NFC-e (Impressora Cupom) e NF-e (Impressora Secundária).



OBS: Para que este módulo funcione corretamente, efetue a configuração do caixa presente no início deste artigo.


Balanças

Neste módulo é possível vincular a balança ao Zweb, podendo pesar produtos marcados com a unidade de medida **Quilograma - KG.**



Ao acessar o módulo em questão é apresentado os campos para preenchimento, todos o campos são referente a balança que utilizará e comunicação com a mesma.

Neste caso preencha corretamente qual o equipamento utilizado e a porta. Ao preencher o Zweb tentará comunicação com a balança, portanto é necessário preencher corretamente os campos solicitados juntamente com um TI para auxilio nas informações a serem preenchidas.




Ao efetuar o preenchimento, clique em **Capturar Peso** para efetuar um teste de comunicação com a balança, caso ocorrer normalmente, será apresentado o peso ao lado esquerdo.

OBS: Para que este módulo funcione corretamente, efetue a configuração do caixa presente no início deste artigo.


Certificado Digital

Também é possível vincular o certificado A1 e o A3 através deste módulo, acessando a aba Certificado Digital.



Ao acessar a aba do certificado digital, será apresentado os certificados digitais instalados no computador, selecione o certificado e clique em **Consultar Status Serviço** para efetuar um teste.

Os certificados que serão apresentados são os mesmos que estão disponíveis acessando as **Opções da Internet > Conteúdo > Certificado.**




Caso o certificado esteja instalado, porém não é apresentado no terminal, verifique se não há certificados da microsoft, caso tiver, remova os certificados da microsoft.

OBS: Para que este módulo funcione corretamente, efetue a configuração do caixa presente no início deste

artigo.


Etiquetas

Clique na aba **Etiqueta**. Ao acessar a aba etiqueta apresentará algumas opções. Primeiramente precisamos gerar um novo Layout de etiqueta, para esse processo clique no icone . Será aberto um layout em branco no qual poderá criar a etiqueta na qual você quiser.



- Nome do Layout: Nome do Layout da etiqueta na qual você está criando
- Módulo: Selecionar o módulo no qual será utilizado essa etiqueta (Cliente / Estoque/ ...)
- Impressora: Campo opcional caso queira deixar uma impressora padrão para este modelo de etiqueta.
- Escala: Selecionar a escala da etiqueta.
- Margens: Nestes dois campos será possível selecionar a medida das margens horizontais e verticais.
- Etiquetas por linha: A quantidade de colunas da etiqueta.

Para determinar o tamanho do Layout da etiqueta clique sobre as informações de Largura ou Altura.



Opções de edição

 +
 ▼
 Esta opção ira permitir você adicionar um texto ou um código de barras, gerando no centro da

tela, podendo ser editada após isso. Caso queira aumentar o tamanho do campo ocupado pelo texto ou código de barras, é necessário segurar **Shift** e puxar para o lado que você quer aumentar.

- O icone da impressora tem o propósito de imprimir como um teste o Layout no qual está sendo criado.
- Ativa/desativa a grade na folha, estes traços apenas apresentarão no layout, não apresentará na impressão.
- 100% Neste icone poderá selecionar o Zoom para facilitar as alterações.
- TIPO Neste campo é possível alterar um código de barras para texto ou de forma invertida.

COLUNA Configura para que o Texto/Código de barras seja alterado para o campo selecionado, como por exemplo a descrição ou preço de venda.

Com está opção marcada, o item selecionado será impresso com bordas.

Para preencher o fundo de um texto terá que marcar esta opção.

B O texto selecionado ficará em Negrito.

Formata o campo selecionado caso queira deixar para a esquerda/direita/centralizado ou em cima/baixo.

△ Capaz de selecionar direção do texto, rotacionando o mesmo.

4 + Neste campo será informado o tamanho da fonte do texto selecionado.

Duplicar / Excluir, selecionando estas opções é possivel duplicar o Texto selecionado ou Excluir o mesmo.

Segue exemplo de formatação:

← Largura 100 mm →



Exemplo de impressão:

Coca Cola Lata 350ml

1 R\$ 4,59



Após efetuar as alterações necessárias, será necessário salvar o layout clicando na opção SALVAR


OBS: Para caso de etiquetas já configuradas ou contas já logadas, não estar gerando o campo adiocionado na etiqueta, o ideal é sair da conta no Terminal e entrar novamente, na configuração da etiqueta, remover o campo e incluir novamente para atualizar o código do mesmo.

Importar e Exportar layouts

Para importar um Layout feito para o sistema, primeiro é necessário clicar sobre o icone



Após clicar sobre o Icone de Importar, e localize o arquivo no qual deva ser importado.



Após isso faça as alterações necessárias e salve.


Caso queira **exportar** uma etiqueta, selecione a mesma e clique no icone de **Exportar** conforme mostra imagem a baixo.



O caminho padrão no qual o arquivo exportado será salvo é no Documents\Terminal Zweb\layouts.

TEF

Neste campo será possível efetuar a configuração do gerenciador tef para utilizar no Zweb.



Marque a opção **Usar Pagamentos via TEF**, selecione o Gerenciador TEF que será utilizado e clique no "+" para efetuar a inclusão.



Será apresentado os campos no qual o Terminal buscará informações sobre os arquivos de **Requisição e resposta** gerados pelo gerenciador tef, assim como o caminho padrão do executável.



Após isso efetue um teste no Zweb.

OBS: Para que este módulo funcione corretamente, efetue a configuração do caixa presente no início deste

artigo.