Atualizar - Clipp

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Atualizando o sistema_

É importante manter o sistema sempre atualizado na medida em que as atualizações forem disponibilizadas pela CompuFour, isso para que todos os recursos do sistema tenham total funcionamento.

<u>IMPORTANTE, LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE EFETUAR O PROCEDIMENTO:</u>

O procedimento deve ser realizado primeiro no computador Servidor e nos demais computadores caso possuam o sistema instalado. Caso possuir apenas os atalhos de rede nos terminais, não é necessários instalar essa atualização nos mesmos.

Procedimento

Inicialmente deve-se efetuar o download da atualização através do site da CompuFour. Para isso no computador servidor do sistema, com o sistema fechado em todos os computadores, efetue o procedimento a seguir:

1. Para realizar o download acesse https://suporte.compufour.com.br (https://suporte.compufour.com.br/download), informe o serial do Clipp Store e clique em **Continuar**.



Olá, cliente! Acesse a sua plataforma abaixo:




Continuar

Registrar o Sistema

Acesse o artigo:

Ajuste servidor SVRS!

2. Em seguida clique em uma das opções **Downloads** para que seja exibida a lista de arquivos disponíveis.



3. Clique na opção Atualizações e Arquivos.




Caso tenha adquirido a versão PRO, baixe o arquivo:

Descrição	Versão do executável	Versão da base	Data	Tamanho		
Acesso Remoto CompuFour			17/10/2019 09:48	8MB		Baixar
Atualização Clipp PRO 2024	2024.2.1.0	2024.000.66	16/04/2024 07:54	819MB	θ	Baixar
Cadeias de certificados digitais			20/07/2015 13:48	610KB		Baixar
Configurar Permissões			17/10/2019 09:50	4MB	0	Baixar
Contabil.exe			12/12/2022 20:17	10MB	0	Baixar
Dlls para NFe			17/10/2019 09:50	2MB		Baixar
Fix (Apenas Código 2)			17/10/2019 09:53	1KB		Baixar

Baixar atualizações de outras versões



4. Após clicar em baixar vai abrir uma nova aba em seu navegador, basta clicar em Fazer download;



5. O arquivo será salvo em seu computador. Assim que o download for concluído, localize e execute o arquivo.

Em determinadas situações, haverá uma solicitação de confirmação, se deseja ou não fazer a execução da instalação, clique em **Executar**.




Ao efetuar a execução da atualização, será exibida uma tela solicitando se deseja instalar a atualização, clique em **SIM**.


6. A tela de instalação será apresentada, clique em Avançar;




Leia atentamente os termos de uso e caso aceite, marque a opção.




7. Então será solicitada a pasta onde deve ser feita a atualização, (deverá ser a mesma onde o sistema está instalado, na pasta exe);



8. Selecionando a pasta correta deve clicar em Avançar e em seguida calicar me Sim na mensagem;



9. Em seguida selecione a opção de Instalação Completa e clique em Avançar;



Após clicar em avançar basta aguardar o processo de atualização ser concluído.

9. Feito isso acesse o sistema Clipp Store em seu servidor para que o sistema conclua a atualização da base de dados;

Após concluir a atualização da base de dados já é possível utilizar o sistema novamente.