Configurando Módulo Frente de Caixa - ClippMEI

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

Configurando Frente de Caixa - Clipp MEI

O Módulo Frente de Caixa permite a emissão de documentos fiscais por empresas que enquadram-se na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), essa categoria terá baixa no estoque e gravação da parte financeira através desse módulo.

Acessando o Módulo

Para acessar, abra o ClippMEI através do executável



Insira os dados do usuário e clique em OK.

Configurando


Será apresentada a tela inicial do Frente de Caixa, é necessário primeiramente efetuar

as Configurações, pressionando a tecla F10 ou clicando no ícone




Aba geral

Geral - Nesta opção poderá indicar que será utilizada balança para a pesagem dos itens, fazer com o que sistema solicite a quantidade do item e o nome do vendedor, alterar a forma que a pesquisa pelo nome do item será realizada e ainda, definir o padrão de pesquisa dos produtos. Ao marcar "Trabalhar com controle de mesas" o sistema irá permitir importar as comandas e mesas do Cheff para venda, além de permitir importar os DAVs e OS.



Aba Impressão

Permite configurar uma mensagem promocional e a impressora que irá efetuar a impressão das saídas. Lembrando que a impressora já deve estar instalada e com os drivers reconhecidos pelo Windows (caso tenha dúvidas na instalação consulte seu técnico em informática). A mesma poderá ser do tipo 80 ou 58 milímetros, não fiscal para melhor impressão dos documentos, ou impressora comum (papel A4).



Aba Formas de Pagamento


Não é permitida a inclusão de novas formas de pagamento.

Poderá ativar ou inativar as formas de pagamento que são aceitas, configure-as conforme sua empresa trabalha.

Configurações Geral Descrição Status ■ Impressão Bancryp Inativo Formas de Pagamento Cartão Ativo Caixas Cheque Ativo ■ Supervisor/Gerente Dinheiro Ativo Outros Inativo Prazo Ativo Troco Simples Inativo Vale Alimentação Inativo Vale Combustível Inativo Vale Presente Inativo Vale Refeição Inativo Alterar X ESC - Cancelar F3 - Gravar

Aba Caixas


Permite incluir a quantidade de caixas que a empresa utiliza e informar qual é o responsável por cada um. Assim, com a configuração correta é possível realizar o controle por turno e vendedor ao realizar o fechamento do caixa.




Aba Supervisor/Gerente

Possibilita efetuar configurações para que o supervisor possa limitar os descontos concedidos pelos caixas e para o cancelamento da venda. Para que o caixa possa dar sequência ao procedimento de cancelamento e/ou desconto será necessário a autorização do supervisor.

Marcando a opção "Imprimir o saldo do Cliente", será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito, para efetuar o cadastro do Limite de Crédito clique aqui. (/artigos/740)



- Solicitar dados do cliente para documentos com valor acima de: Ao configurar, o sistema irá solicitar cliente para vincular a venda;
- Solicitar senha de supervisor/gerente: Marque o que deseja que peça a senha do supervisor/gerente;
- Marcando a opção "Imprimir o saldo do Cliente", será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito, para efetuar o cadastro do Limite de Crédito clique aqui. (/artigos/740)
- Exibir produtos de uso e consumo no documento Marcando, o sistema irá exibir produtos cadastrado com tipo Uso e Consumo;
- Permitir composição automática: Para maiores detalhes, clique aqui. (/artigos/1627)
- **Permitir alterar valor unitário:** Ao marcar, antes de lançar o item pressione a tecla F9, então será possível definir o valor do próximo item lançado na venda;
- **Obrigar sangria acima de:** Ao marcar e determinar um valor, quando chegar a esse valor no caixa (considerando que seja dinheiro e cheque), será obrigatório a sangria, apresentando a mensagem abaixo:



 Fechamento as cegas: Fechamento as cegas não exibirá valores a não ser que marque a opção Mostrar Valores, caso contrário o usuário terá que informar o valor que está no caixa.

Após finalizar as configurações, clique em F3 - Gravar

Clique aqui para saber como emitir uma saída no Frente de Caixa! (/artigos/1451)

TAG: MEI CLIPPMEI